

M2agiszter

Számítástechnikai szerkesztőség

MIREP

Listagenerálási eszköztár C nyelvekhez

Programvédelem nélkül!

Szoftver
IBM PC, XT, AT
kompatibilis mikroszámítógépekre




GONDOLA-KISS
KRAFFT-SCHILL-SZEGEDI

MIREP

Listagenerálási eszköztár

MTAK



Szoftver-dokumentáció
Sorozatszerkesztő: Pintér Tibor
A kiadványt szakmailag ellenőrizte: Benedikti István

© Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat
GONDOLA-KISS-KRAFFT-SCHILL-SZEGEDI, 1990
Minden jog fenntartva


A szoftver-dokumentáció a DOG programcsomaggal készült
© Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat · Schill – Szegedi

56347

GONDOLA ZOLTÁN-KISS GYÖRGY
KRAFFT WALTER-SCHILL RÓBERT-SZEGEDI JÁNOS

MIREP

Listagenerálási eszköztár




Akadémiai Kiadó, Budapest 1990

MTAK



0 00003 68998 1

677241



AKADÉMIAI KIADÓ ÉS NYOMDA VÁLLALAT

Felelős kiadó: Hazai György főigazgató


Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán

A borítót Szabadi Zoltán tervezte

ISBN 963 05 5748 7

ISSN 0238-3896

A kézirat lezárva: 1990. május 30.



T a r t a l o m

1. Bevezetés.....	1
2. Áttekintés.....	3
2.1. A MIxxx adatfeldolgozási eszköztár.....	3
2.2. A listagenerátor alapelvei.....	4
3. Alapfogalmak és definíciók.....	7
3.1. Lista.....	7
3.2. Listadefiníció.....	7
3.3. Listaleíró file.....	7
3.4. Listagenerátor.....	8
3.5. Elemi adatterület.....	8
3.6. Elemi változó.....	10
3.7. Formátum.....	10
3.8. Formátumelem.....	10
3.9. Elemisor.....	10
3.10. Fejlécsor.....	11
3.11. Összezsor.....	11
3.12. Szövegkonstans.....	12
3.13. Adathivatkozás.....	12
3.14. Rendszerváltozó.....	12
3.15. Hashmark parancs.....	13
3.16. Lokális nyomtató.....	13
3.17. Hálózati nyomtató.....	13
3.18. Szűrőfile.....	14
3.19. Nyomtató definíció.....	14
3.20. Illeszkedési pont.....	14
4. A listaleíró nyelv.....	15
4.1. Opciók állítása.....	15
4.1.1. REPORT=.....	15
4.1.2. SORTED=.....	15
4.1.3. DEVICE=.....	16
4.1.4. LSTFDIR=.....	16
4.1.5. LSTFNAME=.....	16
4.1.6. SERVER=.....	17
4.1.7. CLASS=.....	17
4.1.8. COPYNUM=.....	17
4.1.9. PRNTYPE=.....	17
4.1.10. CHARSIZE=.....	18
4.1.11. LINESPACING=.....	19
4.1.12. PAGELLENGTH=.....	19
4.1.13. DATEMODE=.....	20
4.1.14. OPENMODE=.....	20
4.1.15. DETPRINT=.....	20
4.1.16. FORMFEED=.....	21
4.1.17. FRSTFF=.....	21
4.1.18. LASTFF=.....	21
4.2. Az elemi adatterület leírása.....	22

4.2.1. DETAILFIELDS=.....	22
4.2.2. FIELD=.....	22
4.3. Formátumelemek.....	23
4.3.1. Rendszerváltozó.....	24
4.3.2. Elemi változó.....	24
4.3.3. Elemi változó előző értéke.....	25
4.3.4. Összegző.....	25
4.3.5. Számláló.....	26
4.3.6. Átlag.....	26
4.3.7. Szövegkonstans.....	27
4.3.8. Hashmark parancs.....	27
4.3.8.1. New Page.....	28
4.3.8.2. Total Page.....	28
4.3.8.3. Total Header.....	28
4.3.8.4. Detail Header.....	29
4.3.8.5. Detail Select.....	29
4.3.8.6. Detail Print.....	29
4.3.8.7. Header Select.....	29
4.3.8.8. Header Print.....	30
4.3.8.9. Cr Lf.....	30
4.3.8.10. Char Size.....	30
4.3.8.11. Line Spacing.....	31
4.3.8.12. Page Length.....	32
4.3.8.13. Page No.....	32
4.3.8.14. Printer Control.....	32
4.4. Az elemisor formátuma.....	33
4.4.1. DETAIL=.....	33
4.4.2. DFORMAT=.....	33
4.5. A fejlécsor formátuma.....	34
4.5.1. HEADER=.....	34
4.5.2. HFORMAT=.....	35
4.6. Az összegsor formátuma.....	36
4.6.1. TOTAL=.....	36
4.6.2. CONTROL ON=.....	36
4.6.3. TOTAL ON=.....	36
4.6.4. FORMAT=.....	37
5. A REPEDIT report editor.....	39
5.1. A REPEDIT hívása és opciói.....	39
5.2. Az elemi adatterület leírása.....	41
5.2.1. Elemi változó létrehozása.....	42
5.2.2. Elemi változó módosítása.....	43
5.2.3. Elemi változó törlése.....	43
5.3. Formátumok megadása.....	44
5.3.1. Formátum kiválasztása.....	45
5.3.2. Pozicionálás a formátumon belül.....	46
5.3.3. Formátumelem létrehozása.....	46
5.3.3.1. Rendszerváltozó.....	47
5.3.3.2. Elemi változó.....	48
5.3.3.3. Elemi változó előző értéke.....	48
5.3.3.4. Összegző.....	48
5.3.3.5. Számláló.....	48

5.3.3.6. Atlag.....	48
5.3.3.7. Szövegkonstans.....	49
5.3.3.8. Hashmark parancs.....	49
5.3.3.8.1. New_Page.....	50
5.3.3.8.2. Total_Page.....	50
5.3.3.8.3. Total_Header.....	50
5.3.3.8.4. Detail_Header.....	51
5.3.3.8.5. Detail_Select.....	51
5.3.3.8.6. Detail_Print.....	51
5.3.3.8.7. Header_Select.....	51
5.3.3.8.8. Header_Print.....	51
5.3.3.8.9. Cr_Lf.....	52
5.3.3.8.10. Char_Size.....	52
5.3.3.8.11. Line_Spacing.....	52
5.3.3.8.12. Page_Length.....	53
5.3.3.8.13. Page_No.....	53
5.3.3.8.14. Printer_Control.....	53
5.3.4. Formátumelem módosítása.....	54
5.3.5. Formátumelem törlése.....	55
5.3.6. Formátumelem mozgatása.....	55
5.3.7. Formátumelem másolása.....	56
5.3.8. Formátum másolása.....	56
5.3.9. Formátum törlése.....	56
5.3.10. A formátum neve és leírása.....	56
5.3.11. A felhasználói C függvények.....	57
5.4. Opciók állítása.....	57
5.4.1. A listadefiníció leírása.....	58
5.4.2. A rendezettség leírása.....	59
5.4.3. Az output eszköz.....	59
5.4.4. Az output listafile könyvtára.....	59
5.4.5. Az output listafile neve.....	59
5.4.6. A hálózati server neve.....	59
5.4.7. A hálózati nyomtatás osztálya.....	60
5.4.8. Nyomtatási példányszám.....	60
5.4.9. A nyomtató típusa.....	60
5.4.10. A karakterméret.....	60
5.4.11. A nyomtatási sortávolság.....	61
5.4.12. A nyomtatási lap hossza.....	61
5.4.13. A dátum kiírási formátuma.....	62
5.4.14. Az output lista megnyitási módja.....	62
5.4.15. Az elemisor kiírásának letiltása.....	62
5.4.16. Teljes lapkitöltés kérése.....	63
5.4.17. Első lapemelés kérése.....	63
5.4.18. Utolsó lapemelés letiltása.....	63
5.5. Az editált lista lemezre írása.....	63
5.6. Headerfile generálása.....	64
5.7. C függvénytábla generálása.....	64
5.8. Egyéb parancsok.....	64
5.8.1. Leírások ellenőrzése.....	65
5.8.2. Nem használt elemi változók.....	65
5.8.3. Kiírási szélességek ellenőrzése.....	65
5.8.4. Az összegzési szintek beállítása.....	65

5.8.5. Kiszállítás az operációs rendszerbe.....	66
5.9. Makrózás.....	66
5.10. Kiszállítás a rendszerből.....	67
6. Segédprogramok.....	69
6.1. A REPDOK listadokumenter.....	69
6.2. A REPTTEST listatesztelő.....	70
6.3. A QTX TORTX, mint MISAM konvertáló.....	70
6.4. A QTX TORTX, mint MIQUEL konvertáló.....	71
6.5. Az FTXTORTX, MIFORM konvertáló.....	71
7. Listák készítése.....	73
7.1. Listázó keretprogram.....	75
7.2. Lekérdezésen alapuló listázás.....	75
7.3. Egy általános listázóprogram.....	75
8. A MIREP futtató rendszere.....	77
8.1. Előkészítő rutinok.....	77
8.1.1. r_read().....	78
8.1.2. r_select().....	78
8.2. Listajellemzők lekérdezése.....	79
8.2.1. r_get_charsize().....	79
8.2.2. r_get_class().....	79
8.2.3. r_get_copynum().....	79
8.2.4. r_get_datemode().....	80
8.2.5. r_get_device().....	80
8.2.6. r_get_dscr().....	80
8.2.7. r_get_formf().....	81
8.2.8. r_get_frstff().....	81
8.2.9. r_get_lastff().....	81
8.2.10. r_get_linespacing().....	82
8.2.11. r_get_lstfdir().....	82
8.2.12. r_get_lstfname().....	82
8.2.13. r_get_name().....	83
8.2.14. r_get_openmode().....	83
8.2.15. r_get_pagelength().....	83
8.2.16. r_get_prntype().....	84
8.2.17. r_get_server().....	84
8.2.18. r_get_sorted().....	84
8.3. Listajellemzők beállítása.....	85
8.3.1. r_redirect().....	85
8.3.2. r_set_charsize().....	85
8.3.3. r_set_class().....	86
8.3.4. r_set_copynum().....	86
8.3.5. r_set_datemode().....	86
8.3.6. r_set_device().....	87
8.3.7. r_set_dscr().....	87
8.3.8. r_set_formf().....	88
8.3.9. r_set_frstff().....	88
8.3.10. r_set_lastff().....	88
8.3.11. r_set_linespacing().....	89
8.3.12. r_set_lstfdir().....	89

8.3.13. r_set_1stfname()	89
8.3.14. r_set_name()	90
8.3.15. r_set_openmode()	90
8.3.16. r_set_pagelength()	90
8.3.17. r_set_prntype()	91
8.3.18. r_set_server()	91
8.3.19. r_set_sorted()	91
8.4. Végrehajtó rutinok	92
8.4.1. r_charsize()	92
8.4.2. r_close()	92
8.4.3. r_detail_header()	93
8.4.4. r_detail_print()	93
8.4.5. r_exec()	94
8.4.6. r_fill_page()	94
8.4.7. r_header_print()	95
8.4.8. r_init()	95
8.4.9. r_linespacing()	96
8.4.10. r_new_page()	96
8.4.11. r_printer_ctr()	96
8.4.12. r_total_header()	97
8.4.13. r_total_init()	97
8.4.14. r_total_page()	98
8.4.15. r_total_print()	98
8.5. Allapotkezelő rutinok	99
8.5.1. r_act_detail()	99
8.5.2. r_act_header()	99
8.5.3. r_act_total()	100
8.5.4. r_get_first()	100
8.5.5. r_get_jump()	101
8.5.6. r_get_printf()	101
8.5.7. r_globprn_status()	101
8.5.8. r_set_first()	102
8.5.9. r_set_jump()	102
8.5.10. r_set_printf()	102
8.5.11. r_status()	103
8.6. Adatlekérdező és módosító rutinok	103
8.6.1. r_atodat()	103
8.6.2. r_convdat()	104
8.6.3. r_d_all_valued()	104
8.6.4. r_d_buffer()	104
8.6.5. r_buflen()	105
8.6.6. r_d_get_value()	105
8.6.7. r_d_is_valued()	105
8.6.8. r_d_set_value()	106
8.6.9. r_d_valued()	106
8.6.10. r_get_count()	107
8.6.11. r_get_total()	107
8.6.12. r_o_get_value()	107
8.6.13. r_set_count()	108
8.6.14. r_set_total()	108
8.6.15. r_sysdate()	109
8.6.16. r_s_get_value()	109

8.6.17. r_s_set_value().....	109
8.7. Az elemi változók kezelőrutinjai.....	110
8.7.1. r_d_dec().....	110
8.7.2. r_d_is_total().....	110
8.7.3. r_d_length().....	111
8.7.4. r_d_name().....	111
8.7.5. r_d_number().....	111
8.7.6. r_d_offset().....	112
8.7.7. r_d_sernum().....	112
8.7.8. r_d_size().....	112
8.7.9. r_d_total_onoff().....	113
8.7.10. r_d_type().....	113
8.7.11. r_uniq_total().....	113
8.8. Formátumkezelő rutinok.....	114
8.8.1. r_detail_name().....	114
8.8.2. r_detail_number().....	115
8.8.3. r_detail_onoff().....	115
8.8.4. r_detail_select().....	115
8.8.5. r_detail_sernum().....	116
8.8.6. r_get_detprint().....	116
8.8.7. r_header_name().....	116
8.8.8. r_header_number().....	117
8.8.9. r_header_onoff().....	117
8.8.10. r_header_select().....	117
8.8.11. r_header_sernum().....	118
8.8.12. r_set_detprint().....	118
8.8.13. r_searchcontrol().....	118
8.8.14. r_total_name().....	119
8.8.15. r_total_number().....	119
8.8.16. r_total_only_more().....	119
8.8.17. r_total_onoff().....	120
8.8.18. r_total_sernum().....	120
8.8.19. r_total_to_detail().....	121
8.9. Egyéb rutinok.....	121
8.9.1. r_check().....	121
8.9.2. r_cmd_need_arg().....	121
8.9.3. r_control_check().....	122
8.9.4. r_create_report().....	122
8.9.5. r_cummulate().....	122
8.9.6. r_endspool().....	123
8.9.7. r_exec_func().....	123
8.9.8. r_spool().....	123
8.9.9. r_write().....	124
8.10. Csatlakozási pontok rutinjai.....	124
8.10.1. r_set_funcs().....	124
8.10.2. r_set_before().....	125
8.10.3. r_set_after().....	125
8.11. A felhasználói C függvények.....	126
9. A listázás környezete.....	127
9.1. Nyomtatók illesztése.....	127
9.1.1. Szűrőfile-ok.....	127

9.1.2. PTCED szűrőfile editor.....	128
9.1.2.1. A PTCED indítása.....	128
9.1.2.2. A standard nyomtatóvezérlések.....	131
9.1.2.3. USER vezérlő szekvenciák.....	133
9.1.2.4. Ékezetes betűk.....	133
9.1.2.5. Kvázigrafikus karakterek.....	134
9.1.2.6. Karakterkonverzió.....	135
9.1.2.7. A szűrőfile tesztelése.....	136
9.2. Lokális nyomtató megadása.....	137
9.3. Hálózati nyomtató megadása.....	137
9.4. Lemezre küldött listák.....	138
9.5. Képernyőre küldött listák.....	138
9.6. Standard listakezelési funkciók.....	138
10. A disztributív anyag.....	141
F. Függelékek.....	143
F.A. File-leírások.....	144
F.A.1. ANYAG.....	144
F.A.2. TERMEK.....	145
F.A.3. TERM ANY.....	145
F.B. Listaformátumok.....	147
F.B.1. ANYAG.....	147
F.B.1.1. Általános jellemzők.....	147
F.B.1.2. Fejléc, elemisor ésösszecsor formátumok..	148
F.B.2. TERMEK.....	148
F.B.2.1. Általános jellemzők.....	148
F.B.2.2. Fejléc, elemisor ésösszecsor formátumok..	149
F.B.3. TERM ANY.....	149
F.B.3.1. Általános jellemzők.....	149
F.B.3.2. Fejléc, elemisor ésösszecsor formátumok..	150
F.B.4. TESTTECH.....	151
F.B.4.1. Általános jellemzők.....	151
F.B.4.2. Fejléc, elemisor ésösszecsor formátumok..	152
F.C. Lekérdezési file-kapcsolatok.....	154
F.C.1. TERM ANY.....	154
F.C.1.1. MISAM leírók.....	154
F.C.1.2. Link struktúra.....	154
F.D. A TERM ANY.RTX listaleíró file.....	156
F.E. A REPEDIT által generált TERM ANY.H.....	158
F.F. A REPTEST által generált listakép.....	159
F.G. Forrásprogramok.....	161
F.G.1. TERM ANY.C.....	161
F.G.2. TERM_QRY.C.....	168
F.G.3. LIST.C.....	172

1. Bevezetés

A MIREP egy olyan C nyelvhez kapcsolódó eszköztár, amely adatállományok listáinak gyors és rugalmas előállítását teszi lehetővé.

A MIREP a MIXxx adatfeldolgozási eszköztár része, de illeszkedési felülete olyan, hogy könnyen használható más lekérdező- és fílerendszerekkel, illetve önállóan is.

A C nyelvhez való kapcsolódást tárgykód könyvtárak (Microsoft és Turbo C) biztosítják.

Jelen dokumentáció a felhasználói információkat tartalmazza, beleértve a programozáshoz szükséges ismereteket is.

A dokumentáció második fejezetében áttekintést adunk a listagenerálás helyéről az adatfeldolgozási folyamatban, ezzel a MIREP helyét is kijelölve a MIXxx eszköztárban. Ugyanebben a fejezetben leírjuk a MIREP rendszer mögött álló koncepciót.

A listagenerálás témája számos sajátos fogalmat, kifejezést használ. Ezek jelentésére általános megállapodás nincs, az értelmezés nagyon függ a konkrét programrendszertől. A harmadik fejezetben ezeket az alapfogalmakat vesszük sorra úgy, ahogyan azokat a MIREP értelmezi. Tárgyalásunkban az alapfogalmak együttese a MIREP alapelveiről, működéséről és belső szerkezetéről is kellően részletes információt ad.

A negyedik fejezet a listaleíró file szerkezetét ismerteti, vagyis azt a kulcsszavas szerkezetű "nyelvet" a írja le, amellyel a lista jellemzőit adjuk meg. A file szerkezetének megismerése azért is fontos, mert részletesen tájékoztat a listagenerátor lehetőségeiről.

Más közelítésű tárgyalást ad az ötödik fejezet, amely a listaleíró file-ok kezelésére szolgáló segédprogramok közül a legfontosabbat, a REPEDIT nevű report editor használatát ismerteti. Az előző fejezet nyelvleírásszerűen, ez pedig egy interaktív eszközön (értelmezőn) keresztül közelíti ugyanazt a témát.

A hatodik fejezetben több, a listaleírással összefüggő segédprogram következik. Generatív, elemző vagy dokumentatív eszközökről van szó.

A hetedik fejezet a report végrehajtás lehetőségeit ismerteti. Ezen belül szó lesz az egyszerű listázási keretprogramokról, lekérdezésen alapuló listázóprogramokról és egy általános listázóprogramról.

A nyolcadik fejezetben részletesen tárgyaljuk a MIREP futtató rendszer moduljait és a felhasználó által megírandó, ún. felhasználói C függvényeket.

A kilencedik fejezet a listázás konkrét környezetével foglalkozik, többek között felöleli a nyomtatóillesztések és a hálózati nyomtatás témakörét.

A disztributív anyag tartalmát és az installálás menetét tartalmazza a tizedik fejezet.

A dokumentációban a jobb megértés kedvéért egy viszonylag egyszerű példa alapján szemléltetjük a MIREP környezet elemeit. A függelékek e példához tartozó file-ok, lekérdezések, listák, a MIREP editor által generált C modulok és a példaprogramok forrásainak listáit tartalmazzák.

Jelen dokumentáció kettős feladatot lát el. Egyrészt ismertetést és felhasználói útmutatást nyújt a kezdő felhasználók részére, másrészt egy teljeskörű referencia-kézikönyv szerepét is betölti. E második funkcióból fakad a viszonylag sok átfedés, így pl. az egyes listaelemek magyarázata szerepelhet a listaleíró nyelv ismertetésénél, a REPEDIT report editor megfelelő fejezeténél és a funkciót megvalósító futtatórendszerbeli rutin leírásánál is.

2. Attekintés

Ennek a fejezetnek a célja a MIREP listagenerálás jelentőségének és alapelveinek a bemutatása.

2.1. A MIxxx adatfeldolgozási eszköztár

A hálózati adatfeldolgozási programrendszerek fejlesztésének egy sok szempontból előnyös módszere a hagyományos programnyelvekből indul ki. A leginkább használt nyelvek a COBOL és a C. Az IBM XT/AT gépeknél, a NOVELL hálózatoknál és a UNIX rendszereknél a C tűnik előnyösebbnek. Az általános célú programnyelvek előnye a "csomagolt" rendszerekkel (pl. a dBase, Dataflex) szemben a fejlesztés során a kötetlenség, a fejlesztett rendszereknél a rugalmasság, a gyorsaság, a jobb átvihetőség.

Ezek az előnyök más szempontból komoly hátrányokat jelentenek. Mivel a hagyományos programnyelvek az adatfeldolgozást megközelítően sem támogatják olyan mértékben, mint a csomagolt rendszerek, a kötetlenségért és a gyorsaságért komoly fejlesztési munkatöbblettel kell fizetni.

A hátrányokat csak úgy lehet kiküszöbölni, hogy az ismétlődő adatfeldolgozási funkciókra különböző prototípusokat dolgozunk ki, s ezeket építjük be programjainkba.

A prototípusok három válfaja:

- Önálló funkcióval rendelkező, különálló programként működő prototípusok, az ún. építőkövek ("bricks"-ek).
- Programnyelvből hívható tárgykönyvtárak.
- Forrásnyelvi prototípusok, többszörösen felhasználható modulok.

A MI Software által kifejlesztett MIxxx adatfeldolgozási eszközök az építőköves és a tárgykönyvtáras prototipizálással segítik a fejlesztést. Használatukkal a fejlesztési ráfordítás a csomagolt rendszerekkel azonos, megmarad ugyanakkor a programnyelvi közelítés összes előnye.

A MIFORM rendszer az adatbevitel, a MIREP a listakészítés, a MIQUEL a lekérdezés, a MISAM a file kezelés témakörét fedi le. A MIFORM rendszer a Magister Software terjesztésében MFORM néven kapható.

A fejlesztés keretrendszereként a C ASE (C oriented Applied Soft-

ware Engineering; magyarul: C nyelven alapuló alkalmazott szoft-vertechnológia) használható.

2.2. A listagenerátor alapelvei

A listagenerátor célja:

- A programozói munka egyszerűsítése.
- Annak biztosítása, hogy a felhasználó a listák formáját és adattartalmát saját ízlése szerint változtathassa.
- A listák tervezésének megkönnyítése.
- A listák dokumentálásának támogatása.

Ennek érdekében a MIREP a listákat egy leíró file alapján kezeli. A leíró file viszonylag könnyen, generátorokkal vagy a REPEDIT nevű report editorral hozható létre. A programok a MIREP futtatási rendszer moduljain keresztül a leíró file-t használják. A táblázatos közelítésmód miatt a leíró file változtatása általában nem igényel programváltoztatást.


A leíró file kulcsszavas, karakteres formájú, közönséges szövegszerkesztővel is kezelhető.

A MIREP további jellemzői:

- A futtatórendszernek ciklikusan átadott elemi adatbuffer alapján automatikusan elkészíti a kívánt listát.
- Automatikusan kezeli
 - o a lapváltást és fejléceztést,
 - o a kontrollváltásokat,
 - o az összegzéseket,
 - o a számlálásokat,
 - o az átlagképzéseket.
- Dinamikusan váltható fejléceket enged meg.
- Tetszőleges számú, dinamikusan váltható részletező sor, ill. sorok kezelését teszi lehetővé.
- A kontrollfokozat nélküli végösszegzésen kívül tetszőleges számú kontrollváltás, illetve részösszegzés automatikus végrehajtását támogatja.
- Kiküszöböli a listázás formai részének programozását.

- Lehetőséget ad a rugalmas nyomtatóillesztésekre, munkaállomáshoz tartozó vagy hálózati nyomtatókon való listázásokra.
- Nemcsak a Mxxxx eszközökkel együtt, hanem más file és lekérdező rendszerekkel együtt is használható. Ezt az teszi lehetővé, hogy a listakezelés adatkapcsolata a környezettel szigorúan az "elemi adatbuffer"-nek nevezett adatterületre szorítkozik, s mindegy, hogy az elemi adatbuffert milyen egyéb szoftver állítja össze.

A MIREP koncepcióját az 1. ábra szemlélteti:



1. ábra

3. Alapfogalmak és definíciók

A dokumentációban gyakran használunk olyan fogalmakat, amelyeknek a jelentése nem feltétlenül egyértelmű. A következő fejezetben közölt kis szótár ezen fogalmakat fejti ki bővebben.

3.1. Lista

Egy adathalmazról készített kimutatás. Jellemző rá:

- a formátuma és
- az adattartalma.

A formátum alatt azokat az előírásokat értjük, amelyek meghatározzák, hogy a lista egyes lapjain az adatok hová és milyen külalakban kerüljenek ki. Az adattartalom a formátumkeretet konkrétta tevő adatok összessége.

Az adatfeldolgozási listákra általában jellemző az ismétlődés, a rendezettség, és igen gyakori az összegzések, illetve kontrollváltások használata.

3.2. Listadefiníció

Táblázatos vagy nyelvi formában leírja a lista formátumát és a listázandó adatok általános jellemzőit. Konkrét kimutatási adatot nem tartalmaz.

A definíció áll:

- listázási opciókból,
- adatleírásból,
- fejlécsor leírásokból,
- elemisor leírásokból és
- összegsor leírásokból.

3.3. Listaleíró file

A listadefiníciót egy kötelezően .RTX kiterjesztésű, ún. listaleíró file-ban tároljuk. A listaleíró file a REPEDIT report editorral, segédprogramokkal és a futtató rendszer beolvasó függvényével kezelhető.

3.4. Listagenerátor

Olyan szoftver, amely a listák előállítását automatizálja, illetve segíti. A MIREP típusú listagenerátorok programfüggetlen listadefiníciókkal dolgoznak, és lényegében két részből állnak: a lista definíciót létrehozó és az azt értelmező részből. Az értelmező rész lehet önálló program, vagy programnyelvbe ágyazott modulgyűjtemény.

A MIREP-ben létezik ugyan egy önálló végrehajtó program, de ez csak egyszerű listázásokra képes, és erősen file-, illetve lekérdőrendszer függő. A listák végrehajtását általában olyan C nyelvű keretprogramok végzik, amelyek a MIREP tárgykönyvtár moduljait használják.

Egy listadefiníció értelmezése általában a 2. ábrán látható feldolgozási ciklus szerint történik.


A listadefiníció értelmezését a listázó programkerettel, illetve a listaértelmezési folyamat megadott helyein csatlakozó felhasználói C függvények révén befolyásolni lehet.

3.5. Elemi adatterület

A 2. ábrán bemutatott diagramból látható, hogy a listázás külvilággal való kapcsolódási része lényegében egy adatbuffer kiíratásának sorozatos kérése. Az összes többi listázási részlet, a fejléceztől kezdve az összegképzésig és kiírásokig a MIREP rutinok dolga. Ezt az adatbuffert elemi adatterületnek nevezzük.

Az elemi adatterület szerkezete a listadefinícióban van leírva. Itt kell megadni a benne szereplő változók nevét, típusát, hosszát, kiíratási formáját stb.

A listázási forma megadásakor csak az elemi adatterület változóira, illetve a belőlük képzett változókra (pl. total, azaz összeg) lehet hivatkozni.



2. ábra

Az elemi adatterületen szereplő adatok eredetére a MIREP semmi megkötést nem tesz. Ez a tény teszi file- és lekérdezőrendszertől függetlenné. Az adatterület feltöltéséről a keretprogramnak kell gondoskodnia. Az adatok általában két csoportba sorolhatók. Az egyikbe azok tartoznak, amelyek eredete közvetlenül az adatállomány – ezek az elsődleges elemi adatok – a másik csoportot az elsődleges adatokból számított adatok alkotják. A MIREP jelenlegi változatában a számítást a keretprogramnak kell végeznie, a listaleíró nyelv kalkulatív parancsokat nem tartalmaz.

3.6. Elemi változó

Az elemi változó az elemi adatterület egy tétele, amelyre jellemző:

- a neve (max. 15 hosszú alfanumerikus azonosító),
- a leírása,
- a típusa,
- a kiírási szélessége,
- a decimális számjegyeinek alapértelmezett száma,
- az igazítása (balra, középre, jobbra vagy jobbra vezető '0'-kal).

3.7. Formátum

Mint korábban már leírtuk a lista képe

- az elemisorok,
- a fejlécsorok és
- az összegsorok

képéből áll össze. Ezeket összefoglaló néven formátumnak nevezzük. Egy formátum (vagy sorformátum) fizikailag nem csak egy sor lehet.

3.8. Formátumelem

Egy formátum különböző szövegkonstansokból, adathivatkozásokból, illetve speciális parancsokból áll. Ezeket összefoglaló néven formátumelemeknek nevezzük.

3.9. Elemisor

Az elemi adatterület kiíratott formája az elemisor. Ez fizikailag nem korlátozódik egy listasorra, bár leggyakrabban valóban egyetlen sort ad. Az elemisor formátumát, valamint azt, hogy az elemi adatterületről mely változók és milyen sorrendben kerüljenek be a kiíratásba, teljes egészében a lista definíciója határozza meg, s így tetszés szerint változtatható.

Az elemisor formátuma
adathivatkozásokból,
szövegkonstansokból és
hashmark (#) parancsokból áll.

Tetszés szerinti számú elemisor formátum definiálható. Minden elemisornak hivatkozási száma van, 1-től induló folyamatos számozással.

3.10. Fejlécsor

A fejlécsor akkor íródik ki, ha a MIREP végrehajtó mechanizmusa új lapot kezd. Ez az eset áll elő lista kezdetén, lap végére éréskor, vagy direktben kapott lapváltási parancs esetén.

A fejlécsor formátuma
adathivatkozásokból,
szövegkonstansokból és
hashmark parancsokból áll.

Tetszés szerinti számú fejlécsor formátum definiálható. Minden fejlécsornak hivatkozási száma van, 1-től induló folyamatos számozással.

3.11. Összegsor

A MIREP saját hatáskörön belül kezeli az összegképzést, a kontrollváltást és az összegsorok kiíratásait. Ebből eredően a felhasználó a listadefiníció változtatása révén tetszésének megfelelő összefokozatokat írhat elő. Figyelembe kell vennie természetesen az elemi adatterületek sorozatának a rendezettségét!

Az összegsor formátuma
adathivatkozásokból,
szövegkonstansokból és
hashmark parancsokból áll.

Ezen kívül minden összegsorhoz meg kell adni, hogy melyik elemi változó értékváltozása lesz az összegsor kiíratásának a kezdeményezője (kontrollváltozó), illetve meg kell jelölni azon változókat, amelyekre összegzést kérünk.

Tetszés szerinti számú összegsor definiálható, 1-től induló folyamatos számozással. Az összegsorok sorszámai lényegesek: az i -edik összegzés kiírása előtt előbb listázásra kerül az $(i+1)$ -edik összegsor, ha a definícióban szerepel. A speciális 0-dik összegsor a kontrollfokozat nélküli "mindösszesen" (Grand Total) összegsor.

Az összegező sorszáma szintnek is nevezzük, mivel a nem 0 szintű összegezők egyben kontrollváltást is jelentenek és a sorszám nem más, mint a kontrollváltás szintje. A fentiek alapján természetesen a legnagyobb sorszámu (szintu) összegezés jelenti a legfelső kontrollváltást.

3.12. Szövegekonstans

A formátumok lényeges elemei a fix szövegekonstansok. A fejlécsorok általában sok szövegekonstans, az elemisorok kevesebbet használnak.

A szövegekonstansok változatlan formában jelennek meg a listán. Ékezetes betűk használata a CWI standard szerint lehetséges. A nem ASCII karakterek használata megengedett, de nyomtatásuk az aktuális nyomtató típusától függ.

3.13. Adathivatkozás

A formátumok leírásakor hivatkozható adatok:

- elemi változó értéke,
- az elemi változó előző értéke,
- az elemi változó megadott összegezési szintű összege,
- az elemi változó megadott összegezési szintű átlaga,
- az adott összegező fokozatban eddig kiírt elemisorok száma,
- a MIREP rendszerváltozók.

Listázáskor az adathivatkozások helyére a konkrét adatok kerülnek, az elemi adatterület leírásakor, vagy az összegezés definiálásakor megadott formában.

3.14. Rendszerváltozó

A MIREP a következő változókat kezeli automatikusan:

- lapszám,
- rendszer dátum,
- lapon belüli sorszám,
- lista elejétől számított sorszám.

Ezeket rendszerváltozóknak nevezzük, mivel értékük meghatározása a MIREP rendszer hatáskörébe tartozik.

3.15. Hashmark parancs

A listások leírásai a passzív, kiíratási formát meghatározó információk mellett aktív, a lista végrehajtását befolyásoló parancsokat is tartalmazhatnak. Pl. válthatják az aktuális fejléc számot, lapot emelhetnek. Tekintettel arra, hogy ezeket a parancsokat mind a REPEDIT report editor, mind pedig a REPDOK listadokumenter a hashmark (#) karakterrel jelöli, gyűjtő nevük: hashmark parancs.

A hashmark parancsok a következők:

New_Page	lapváltás,
Total_Page	feltételes lapváltásösszegsor után,
Total_Header	feltételes fejlécsor kiíratás,
Detail_Header	feltételes fejlécsor kiíratás,
Detail_Select	elemisor kiválasztása,
Detail_Print	elemisor explicit kiíratása,
Header_Select	fejlécsor kiválasztása,
Header_Print	fejlécsor explicit kiíratása,
Cr_Lf	üres sor beillesztése a formátumba,
Char_Size	karakterméret állítása,
Line_Spacing	sortávolság állítása,
Page_Length	lapméret állítása,
Page_No	lapszám állítása,
Printer_Control	nyomtatófüggő vezérlés.

3.16. Lokális nyomtató

A MIxxx adatfeldolgozási rendszereknél feltételezzük, hogy minden munkaállomáshoz tartozhat saját nyomtató. Jellemző rájuk a típus. Elképzelhető, hogy nem egységes típusúak.

A lokális nyomtató fogalma azért fontos, mert például az alkalmazói rendszerekben a naplózásokat mindig kötelezően a lokális nyomtatókon kell nyomtatni. Ha nincs a munkaállomáson lokális nyomtató, akkor a naplók lemezes file-okban őrződnek meg.

3.17. Hálózati nyomtató

A nagy listákat célszerű hálózati nyomtatón kiíratni. Egy alkalmazáshoz egy központi nyomtatót rendelhetünk hozzá. A központi nyomtatót jellemzi:

- típusa,
- a server azonosító neve, amihez a nyomtató rendelve van,

- a spool osztály (class, queue szám),
- a példányszám.

3.18. Szűrőfile

Az egyes nyomtatókon az ékezetes karakterek és az írásmódot vezérlő karaktersorozatok eltérőek. Tekintettel arra, hogy hálózati esetében a programozó nem tudja előre, milyen típusú nyomtatóval rendelkező munkaállomáson nyomtatják majd listáit vagy naplóit, kénytelen programjaival egy általános listaformát létrehozni. A kiíratáskor az általános formát át kell vezetni egy szűrőfile-on, ami tulajdonképpen egy karaktertranszformációs tábla. A szűrőfile lényegében definiálja a nyomtatót a kiíratás céljára.

A szűrőfile-ok a PTCED nevű szűrőfile editorral módosíthatók, illetve hozhatók létre.

A MIREP disztributív anyaga tartalmazza a leggyakoribb nyomtatókhoz definiált szűrőfile-okat.

3.19. Nyomtató definíció

Kötelező szabály, hogy a nyomtató neve és a szűrőfile alapneve megegyezik. Egy nyomtatót akkor tekintünk definiáltnak, ha vele egyező nevű szűrőfile létezik. A szűrőfile létrehozásához a PTCED editor használható.

3.20. Illeszkedési pont

A lista kiíratási folyamatának bizonyos pontjain lehetőség van felhasználói C függvények hívására. Ezeket a pontokat illeszkedési pontoknak nevezzük. A lista végrehajtásának minden lényeges mozzanatához tartozhat illeszkedési pont, mégpedig az egyes formátumok kiírása (végrehajtása) előtt és után.

4. A listaleíró nyelv

A lista leírása kulcsszavas szerkezetű. Általános formája:

<kulcsszó>=<argumentum>

Pl.

DETAILFIELDS=20

A leírási parancsokat csoportokra oszthatjuk:

- Opciókat kezelő parancsok.
- Az elemi adatterületet leíró parancsok.
- Elemisor formátumát leíró parancsok.
- Fejlécsor formátumát leíró parancsok.
- Összegsor formátumát leíró parancsok.

A * jellel kezdett sorok magyarázat soroknak minősülnek.

A D. függelék a példaként használt TERM_ANY listaleíró file-t tartalmazza.

4.1. Opciók állítása

A lista általános opcióit a következő parancsokkal határozhatjuk meg.

4.1.1. REPORT=

Funkciója:

A listadefiníció leírásának megadása.

Formája:

REPORT=<report-név>,<leírás>

A listadefiníció leírása csak dokumentációs célt szolgál.

4.1.2. SORTED=

Funkciója:

Az elemi adatok kívánt rendezettségének leírása.

Formája:

SORTED=<leírás>

A rendezettségi információ csak dokumentációs célt szolgál.

4.1.3. DEVICE=

Funkciója:

A nyomtatandó lista eszközének meghatározása.

Formája:

DEVICE=<eszköz>

Az eszköz lehet:

- C (Consol) képernyő,
- D (Diskfile) lemezen tárolt file,
- L (Localprinter) lokális nyomtató,
- G (Globalprinter) hálózati nyomtató.

Alapértelmezés szerint: 'L' (Localprinter).

4.1.4. LSTFDIR=

Funkciója:

Ha a lista lemezen tárolt file-ba készül, akkor a file könyvtárának megadása.

Formája:

LSTFDIR=<könyvtárnév>

Alapértelmezés szerint: az aktuális könyvtár.

4.1.5. LSTFNAME=

Funkciója:

Ha a lista lemezen tárolt file-ba készül, akkor a file nevének megadása.

Formája:

LSTFNAME=<filenév>

Alapértelmezés szerint: <report-név>.LST

ahol a <report-név> a listaleíró file neve, könyvtár és kiterjesztés nélkül.

4.1.6. SERVER=

Funkciója:

A globális nyomtató server-ének kijelölése.

Formája:

SERVERNAME=<server_neve>

Ha a kiíratás nem globális nyomtatóra megy, az utasítás hatástalan.

4.1.7. CLASS=

Funkciója:

A hálózati nyomtatás osztályának ("queue" számának) kijelölése.

Formája:

CLASS=<queue_szám>

Ha a kiíratás nem globális nyomtatóra megy, az utasítás hatástalan.

4.1.8. COPYNUM=

Funkciója:

A globális nyomtatón kért példányszám megadása.

Formája:

COPYNUM=<példányszám>

Alapértelmezés szerint: 1 példány.

Ha a kiíratás nem globális nyomtatóra megy, az utasítás hatástalan.

4.1.9. PRNTYPE=

Funkciója:

A nyomtató típusának meghatározása.

Formája:

PRNTYPE=<nyomtató_típusa>

A nyomtató típusa egy legfeljebb 8 karakterből álló azonosító. A nyomtató akkor definiált, ha a nyomtató típusának megfelelő szűrőfile rendelkezésre áll az aktuális, illetve a

SET PTC=<ptc-könyvtár>

DOS paranccsal beállított könyvtárban.

A MIREP disztributív anyaga tartalmazza a leggyakoribb nyomtatókhoz definiált szűrőfile-okat.

4.1.10. CHARSIZE=

Funkciója:

A karakterméret beállítása a listázás megkezdése előtt.

Formája:

CHARSIZE=<karakterméret>

A karakterméret a következők valamelyike lehet:

Normal,
Elite,
Condensed.

A következő ábra az egyes karakterméreteknél a hüvelykenkénti (inch-enkénti) karakterszámot, valamint a keskeny és széles nyomtatópapírnál az egy sorba írható karakterek számát szemlélteti:

	Karakter/ inch	Papírméret, kar/sor	
		8 inch	13,2 inch
Normal	10	80	132
Elite	12	96	158
Condensed	17	137	225

A karakterméret nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

Az alapértelmezés szerint: Normal.

4.1.11. LINESPACING=

Funkciója:

A sortáv beállítása a listázás megkezdése előtt.

Formája:

LINESPACING=<sortáv>

A sortáv azonosító a következők valamelyike lehet:

N Normal,
H Half spacing,
W Whitout spacing.

A következő ábra az egyes sortávokat, valamint a 12 hüvelyk hosszú nyomtatópapírnál az egy lapra írható sorok számát szemlélteti:

		Sortáv	Sor/lap
Normal	(normális sorköz)	1/6	72
Half spacing	(fél sorköz)	1/8	96
Whitout spacing	(sorköz nélkül)	7/72	123

A sortáv vezérlése nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

Az alapértelmezés szerint: Normal.

4.1.12. PAGELENGTH=

Funkciója:

A lista egy lapjára kerülő fizikai sorok számának meghatározása.

Formája:

PAGELENGTH=<a sorok száma>

Az alapértelmezés szerint: 65.

4.1.13. DATEMODE=

Funkciója:

A dátum típusú mezők kiíratási módjának meghatározása.

Formája:

DATEMODE=<formátum>

A formátum lehetséges értékei:

E English,
H Hungarian,
G German.

A megfelelő dátumformátumok rendre (E: év, H: hó, N: nap):

HH/NN/EE (angol)
EE/HH/NN (magyar)
NN/HH/EE (német)

Alapértelmezés szerint: Hungarian.

4.1.14. OPENMODE=

Funkciója:

A listafájl nyitási módjának meghatározása.

Formája:

OPENMODE=<nyitási mód>

A nyitási mód lehet

W Write vagy
A Append.

"Write" módban az output listafájl felülíródik, "Append" módban az új lista a már meglévő végére kerül. Az opció hatástalan, ha a lista nem fájl-ba kerül. Append módot kell használni lemezre írt naplók esetén.

Alapértelmezés szerint: "Write".

4.1.15. DETPRINT=

Funkciója:

Az elemisor kiíratásának ki-, ill. bekapcsolása.

Formája:

DETPRINT=OFF

Alapértelmezés szerint: ON

4.1.16. FORMFEED=

Funkciója:

A lapok elejére kerülő FormFeed (lapemelés) karakter helyett a lapok teljes kitöltésének kérése.

Formája:

FORMFEED=OFF

Alapértelmezés szerint: ON, ami azt jelenti, hogy új lap kezdete előtt a rendszer nem tölti ki az aktuális lap maradék sorait üres sorokkal, hanem a FormFeed karakter segítségével a következő lap tetejére ugrik. Az opciót akkor kell OFF értékre állítani, ha ez a megoldás valamilyen oknál fogva nem megfelelő, és a lapokon lévő sorok számának azonosnak kell lennie.

4.1.17. FRSTFF=

Funkciója:

A legelső lapra a FormFeed (lapemelés) karakter kiíratásának kérése.

Formája:

FRSTFF=ON

Alapértelmezés szerint: OFF

Ha az opciót ON-ra állítjuk, akkor a lista legelső fejléce új lapra kerül. Az opció beállítására akkor lehet szükség, ha nem biztos, hogy a nyomtató a listázás kezdetekor lap tetején áll.

4.1.18. LASTFF=

Funkciója:

Az utolsó lap után a FormFeed (lapemelés) karakter kiíratásának letiltása.

Formája:

LASTFF=OFF

Alapértelmezés szerint: ON

Ha az opciót OFF-ra állítjuk, akkor a lista generálása után a nyomtató nem áll a következő lap elejére.

4.2. Az elemi adatterület leírása

A következőkben az elemi adatterület megadási formáját ismertetjük.

4.2.1. DETAILFIELDS=

Funkciója:

Megadja, hogy az elemi adatterület hány változóból áll.

Formája:

DETAILFIELDS=<az elemi adatterület mezőinek a száma>

4.2.2. FIELD=

Funkciója:

Egy elemi változó leírása.

Formája:

FIELD=n,d,t,w,d,j

ahol

n (Name) a mező neve, amely maximum 15 karakteres alfanumerikus azonosító,

d (Description) a mező leírása,

t (Type) a mező típusa, amely lehet:

- B: Byte (1 byte-os előjeles egész),
- S: unsigned byte (1 byte-os előjel nélküli egész),
- I: Int (2 byte-os előjeles egész),
- U: Unsigned int (2 byte-os előjel nélküli egész),
- L: Long (4 byte-os előjeles egész),
- M: dátum (dátum belső formátumú, 4 byte-on),
- F: Float (4 byte-os lebegőpontos érték),
- D: Double (8 byte-os lebegőpontos érték),
- T: Text (szöveg),

w (Width) a mező kiírási szélessége,

- d (Dec) a mező decimális számjegyeinek száma (csak lebegőpontos értéknél vesszük figyelembe),
 j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:
 L (Left) balra,
 M (Middle) középre,
 R (Right) jobbra, vagy
 Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

Az elemi változó utolsó három jellemzője a mező alapértelmezés szerinti kiírási formáját adja meg. A formátumokban való hivatkozáskor e jellemzők felülbírálhatók.

4.3. Formátumelemek

A leíró file-ban szereplő három fajta formátum leírása (elemisor formátuma, fejlécsor formátuma és összegsor formátuma) azonos felépítésű:

- először egy bevezető sor azonosítja a formátumot és meghatározza annak általános jellemzőit,
- majd annyi formátumelemet leíró sor következik, ahány elemből áll össze a formátum.

Formálisan:

```
<bevezető_sor_kulcsszó>=s,n,b,a,d
<formátum_elem_kulcsszó>=<formátum_elem>
<formátum_elem_kulcsszó>=<formátum_elem>
<formátum_elem_kulcsszó>=<formátum_elem>
.
.
.
```

ahol

- s (Serial number) a formátum sorszáma,
 n (Name) a formátumot azonosító név (max. 8 hosszú, alfanumerikus azonosító),
 b (Before C function) a formátum kiírása előtt meghívandó felhasználói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),
 a (After C function) a formátum kiírása után meghívandó felhasználói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),
 d (Description) a formátum leírása.

A <formátum_elem> a következők valamelyike:
 Rendszerváltozó (System),
 Elemi változó (Detail),
 Elemi változó előző értéke (Old detail),
 Összegző (total),
 Számláló (Count),
 Átlag (Average),

Formátum szöveg (Text),
Hashmark parancs (Hashmark command).

4.3.1. Rendszerváltozó

A négy rendszerváltozó a következő formában hivatkozható:

<formátum_elem_kulcsszó>=S,n,l,r,c,w,d,j

ahol

S (System) jelöli, hogy a formátumelem egy rendszerváltozó,
n (Name) név, a rendszerváltozó neve, ami lehet:

date	(rendszer dátum),
pageno	(aktuális lapszám),
lineno	(aktuális sorszám),
linetotal	(a lista kezdetétől számított sorszámláló érték),

l (Level) szint, jelen változatban kötelezően 0,
r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,
w (Width) szélesség, a formátumelem kiírási szélessége,
d (Dec) decimális számjegyek száma, rendszerváltozóknál 0,
j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:
L (Left) balra,
M (Middle) középre,
R (Right) jobbra, vagy
Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

4.3.2. Elemi változó

Az elemi változóra való hivatkozás formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=D,n,l,r,c,w,d,j

ahol

D (Detail) jelöli, hogy a formátumelem az elemi adatbuffer egyik változója,

n (Name) név, a változó neve,
l (Level) szint, jelen változatban kötelezően 0,
r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,
w (Width) szélesség, a formátumelem kiírási szélessége,
d (Dec) decimális számjegyek száma lebegőpontos adatnál,

j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:

- L (Left) balra,
- M (Middle) középre,
- R (Right) jobbra, vagy
- Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

4.3.3. Elemi változó előző értéke

Egy elemi változó előző értékére való hivatkozás formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=0,n,l,r,c,w,d,j

ahol

0 (Old detail) jelöli, hogy a formátumelem az előző elemi adat-
buffer egyik változója,
n (Name) név, a változó neve,
l (Level) szint, jelen változatban kötelezően 0,
r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,
w (Width) szélesség, a formátumelem kiírási szélessége,
d (Dec) decimális számjegyek száma lebegőpontos adatnál,
j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:

- L (Left) balra,
- M (Middle) középre,
- R (Right) jobbra, vagy
- Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

4.3.4. Összegző

Az összegzett adatok hivatkozása:

<formátum_elem_kulcsszó>=L,n,l,r,c,w,d,j

ahol

L (total) jelöli, hogy a formátumelem egy összegző,
n (Name) név, annak az elemi változónak a neve, amelyiket
összegezni kell,
l (Level) szint, az összegző fokozat szintje,
r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,
w (Width) szélesség, a formátumelem kiírási szélessége,
d (Dec) decimális számjegyek száma,

- j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:
- L (Left) balra,
 - M (Middle) középre,
 - R (Right) jobbra, vagy
 - Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

4.3.5. Számláló

Az elemi adatsor számláló hivatkozása:

<formátum_elem_kulcsszó>=C,,l,r,c,w,d,j

ahol

- C (Count) jelöli, hogy a formátumelem egy számláló,
- l (Level) szint, az összegző fokozat szintje,
- r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
- c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,
- w (Width) szélesség, a formátumelem kiírási szélessége,
- d (Dec) decimális számjegyek száma,
- j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:
 - L (Left) balra,
 - M (Middle) középre,
 - R (Right) jobbra, vagy
 - Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

Az 'l' (Level, szint) értékének lehetséges értékei:

- 1 a legbelső összegző fokozaton belül listázott elemisorok száma,
- 0 a listázott elemisorok száma összesen,
- 1 az 'l'-edik szintű kontrollváltások száma.

A számláló használatát jól mutatja az F. függelékben található teszt lista, amely a B. függelék 4. pontjában dokumentált TESTTECH listadefiníció alapján készült, a REPTTEST segédprogram segítségével.

4.3.6. Átlag

Az átlagolt adatok hivatkozása:

<formátum_elem_kulcsszó>=A,n,l,r,c,w,d,j

ahol

- A (Average) jelöli, hogy a formátumelem egy átlag,
- n (Name) név, annak az elemi bufferbeli változónak a neve, amelyeket átlagolni kell,

l (Level) szint, az összegző fokozat szintje,
 r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
 c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,
 w (Width) szélesség, a formátumelem kiírási szélessége,
 d (Dec) decimális számjegyek száma,
 j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:
 L (Left) balra,
 M (Middle) középre,
 R (Right) jobbra, vagy
 Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

4.3.7. Szövegkonstans

A formátumban lévő szöveg megadása:

<formátum_elem_kulcsszó>=T,r,c,txt

ahol

T (Text) jelöli, hogy a formátumelem egy szövegkonstans,
 r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
 c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,
 txt a kiírandó szöveg.

Ékezetes betűk használata a CWI standard szerint lehetséges. A nem ASCII karakterek használata megengedett, de nyomtatásuk az aktuális nyomtató típusától függ.

4.3.8. Hashmark parancs

A hashmark parancsok az adott formátum valamilyen aktív funkcióját írják le. A formátum értelmezése során a

Cr_Lf,
 Char_Size,
 Line_Spacing,
 Page_Length,
 Page_No,
 Printer_Control

parancsok azonnal végrehajtásra kerülnek, a többi hashmark parancs viszont csak a formátum értelmezésének befejezése után.

Az hashmark parancsok megadásának általános formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,n,a,r,c

ahol

H (Hashmark) jelöli, hogy a formátumelem egy hashmark parancs,
 n (Name) név, a hashmark parancs neve,

a (Argument) paraméter, hashmark parancs paramétere,
r (Row) sor, a formátumelem sora 0-tól számítva,
c (Column) oszlop, a formátumelem oszlopa 0-tól számítva,

Az 'a' paraméter nem minden hashmark parancsnál kötelező, ahol nem kell, ott 0-t kell megadni.

4.3.8.1. New_Page

Funkciója:

Lapdobás kiváltása.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,New_Page,0,r,c

Paramétere: nincs.

4.3.8.2. Total_Page

Funkciója:

Lapdobás kiváltása, deösszegersoroknál csak akkor, ha nem követi alacsonyabb szintűösszegersor kiírása.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Total_Page,0,r,c

Paramétere: nincs.

4.3.8.3. Total_Header

Funkciója:

Kiírhatja a megadott sorszámú fejlécsort, deösszegersoroknál csak akkor, ha nem követi alacsonyabb szintűösszegersor kiírása. Használata akkor indokolt, ha azösszegersor után lapváltás nélkül folytatódik a lista, és a következő elemisorok előtt fejléceket akarunk íratni.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Total_Header,a,r,c

Paramétere: a kívánt fejlécsor sorszáma.

4.3.8.4. Detail_Header

Funkciója:

Kiíratja a megadott sorszámú fejlécsort, de csak akkor, ha az előző pontban leírt "Total_Header" parancs végrehajtására nem volt szükség.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Detail_Header,a,r,c

Paramétere: a kívánt fejlécsor sorszáma.

4.3.8.5. Detail_Select

Funkciója:

Az aktuális elemisort átváltja a megadottra.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Detail_Select,a,r,c

Paramétere: a kívánt elemisor formátum sorszáma.

4.3.8.6. Detail_Print

Funkciója:

Kiíratja a megadott elemisort.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Detail_Print,a,r,c

Paramétere: a kívánt elemisor formátumának sorszáma.

4.3.8.7. Header_Select

Funkciója:

Az aktuális fejlécsort átváltja a megadottra.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Header_Select,a,r,c

Paramétere: a kívánt fejlécsor formátumának sorszáma.

4.3.8.8. Header_Print

Funkciója:

Kiíratja a megadott fejlécsort.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Header_Print,a,r,c

Paramétere: a kívánt fejlécsor formátumának sorszáma.

4.3.8.9. Cr_Lf

Funkciója:

A formátum végén explicit üressor kiíratása.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Cr_Lf,0,r,c

Paramétere: nincs.

4.3.8.10. Char_Size

Funkciója:

A karakterméret átállítása listázás közben.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Char_Size,a,r,c

Paramétere: a kívánt karakterméret azonosítója.

A karakterméret a következők valamelyike lehet:

Normal,
Elite,
Condensed.

A következő ábra az egyes karakterméreteknél a hüvelykenkénti (inch-enkénti) karakterszámot, valamint a keskeny és széles nyomtatópapírnál az egy sorba írható karakterek számát szemlélteti:

	Karakter/ inch	Papírméret, kar/sor	
		8 inch	13,2 inch
Normal	10	80	132
Elite	12	96	158
Condensed	17	137	225

A karakterméret nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

4.3.8.11. Line_Spacing

Funkciója:

A sortáv átállítása listázás közben.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Line_Spacing,a,r,c

Paramétere: a kívánt sortáv azonosítója.

A sortáv azonosító a következők valamelyike lehet:

N Normal,
H Half spacing,
W Whitout spacing.

A következő ábra az egyes sortávokat, valamint a 12 hüvelyk hosszú nyomtatópapírnál az egy lapra írható sorok számát szemlélteti:

		Sortáv	Sor/lap
Normal	(normális sorköz)	1/6	72
Half spacing	(fél sorköz)	1/8	96
Whitout spacing	(sorköz nélkül)	7/72	123

A sortáv vezérlése nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

4.3.8.12. Page_Length

Funkciója:

A laphossz átállítása a megadott értékre listázás közben.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Page_Length,a,r,c

Paramétere: a kívánt laphossz.

4.3.8.13. Page_No

Funkciója:

Az aktuális lapszám beállítása a megadott értékre.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Page_No,a,r,c

Paramétere: a kívánt lapszám.

4.3.8.14. Printer_Control

Funkciója:

Nyomtatófüggő vezérlés.

Formája:

<formátum_elem_kulcsszó>=H,Printer_Ctr,a,r,c

Paramétere: a kívánt nyomtatóvezérlés azonosítója.

A nyomtatóvezérlés azonosítója a következők valamelyike lehet:

Underline on	aláhúzás bekapcsolása,
Underline off	aláhúzás kikapcsolása,
Double strike on	dupla írás bekapcsolása,
Double strike off	dupla írás kikapcsolása,
Italic/alternate on	dőlt betűs írás bekapcsolása,
Italic/alternate off	dőlt betűs írás kikapcsolása,
User byte 0	1. speciális vezérlés,
User byte 1	2. speciális vezérlés,
User byte 2	3. speciális vezérlés,
User byte 3	4. speciális vezérlés,

User byte 4	5. speciális vezérlés,
User byte 5	6. speciális vezérlés,
User byte 6	7. speciális vezérlés,
User byte 7	8. speciális vezérlés,
User byte 8	9. speciális vezérlés,
User byte 9	10. speciális vezérlés.

A nyomtató vezérlése nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

4.4. Az elemisor formátuma

A következő két parancs az elemisor formátumát határozza meg.

4.4.1. DETAIL=

Funkciója:

Egy elemisor formátumának azonosítása.

Formája:

DETAIL=s,n,b,a,d

ahol

- s (Serial number) az elemisor formátumának sorszáma,
- n (Name) az elemisor formátumát azonosító név (max. 8 hosszú, alfanumerikus azonosító),
- b (Before C function) a formátum kiírása előtt meghívandó felhasználói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),
- a (After C function) a formátum kiírása után meghívandó felhasználói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),
- d (Description) az elemisor formátumának leírása.

A végrehajtás kezdetén mindig az 1-es hivatkozási számú elemisor leírás értelmeződik. Más hivatkozási számokra átváltani a "Detail Select" hashmark paranccsal, vagy C modulhívással lehet. A DETAIL utasítást az elemisor formátumát leíró formátumelemek követik.

4.4.2. DFORMAT=

Funkciója:

Az elemisor formátum egy elemét határozza meg.

Formája:

DFORMAT=k,n,l,r,c,w,d,j

ahol

- k (Kind) a formátumelem fajtája, amely lehet:
 - S System,
 - D Detail,
 - O Old detail,
 - L total,
 - C Count,
 - A Average,
 - T Text,
 - H H-command,
- n (Name) a formátumelem neve, illetve "text" fajtájú formátum-elemnél a kiírandó szöveg,
- l (Level) az összegzési szint "total", "count" és "average" faj-tájú formátumelemeknél, illetve "H-command" fajtájú formátum-elemeknél a Hashmark parancs paramétere,
- r (Row) a formátumelem sora (0-tól kezdve),
- c (Column) a formátumelem oszlopa (0-tól kezdve),
- w (Width) a formátumelem kiírási szélessége,
- d (Dec) a formátumelem decimális számjegyeinek száma, lebegő-pontos értéknél,
- j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:
 - L (Left) balra,
 - M (Middle) középre,
 - R (Right) jobbra, vagy
 - Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

4.5. A fejlécsor formátuma

A következő két parancs a fejlécsor formátumát határozza meg.

4.5.1. HEADER=

Funkciója:

Egy fejlécsor formátumának azonosítása.

Formája:

HEADER=s,n,b,a,d

ahol

- s (Serial number) a fejlécsor formátumának sorszáma,
- n (Name) a fejlécsor formátumát azonosító név (max. 8 hosszú, alfanumerikus azonosító),
- b (Before C function) a formátum kiírása előtt meghívandó fel-használói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),

- a (After C function) a formátum kiírása után meghívandó felhasználói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),
- d (Description) a fejlécsor formátumának leírása.

A végrehajtáskor - ha programból nem bíráltuk felül - mindig az 1-es hivatkozási számú fejlécsor leírás értelmeződik. Más hivatkozási számokra átváltani a "Header_Select" hashmark paranccsal, vagy C modulhívással lehet. A HEADER utasítást a fejlécsor formátumát leíró formátumelemek követik.

4.5.2. HFORMAT=

Funkciója:

A fejlécsor formátum egy elemét határozza meg.

Formája:

HFORMAT=k,n,l,r,c,w,d,j

ahol

- k (Kind) a formátumelem fajtája, amely lehet:
 - S System,
 - D Detail,
 - O Old detail,
 - L total,
 - C Count,
 - A Average,
 - T Text,
 - H H-command,
- n (Name) a formátumelem neve, illetve "text" fajtájú formátumelemnél a kiírandó szöveg,
- l (Level) az összegzési szint "total", "count" és "average" fajtájú formátumelemeknél, illetve "H-command" fajtájú formátumelemeknél a Hashmark parancs paramétere,
- r (Row) a formátumelem sora (0-tól kezdve),
- c (Column) a formátumelem oszlopa (0-tól kezdve),
- w (Width) a formátumelem kiírasi szélessége,
- d (Dec) a formátumelem decimális számjegyeinek száma, lebegőpontos értéknél,
- j (Justify) kiírasi szélességen belüli igazítás, amely lehet:
 - L (Left) balra,
 - M (Middle) középre,
 - R (Right) jobbra, vagy
 - Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

4.6. Az összegsor formátuma

A következő négy parancs az összegsor formátumát határozza meg.

4.6.1. TOTAL=

Funkciója:

Bevezeti a megjelölt szintű összegsor leírását.

Formája:

TOTAL=s,n,b,a,d

ahol

- s (Serial number) az összegsor formátumának sorszáma,
- n (Name) az összegsor formátumát azonosító név (max. 8 hosszú, alfanumerikus azonosító),
- b (Before C function) a formátum kiírása előtt meghívandó felhasználói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),
- a (After C function) a formátum kiírása után meghívandó felhasználói C függvény neve (max. 15 hosszú alfanumerikus név),
- d (Description) az összegsor formátumának leírása.

A szintek számozása 0-tól kezdődik, folyamatosan felfelé, amelyek közül a kontrollfokozat nélküli mindösszesen (Grand Total) összegsor a 0-ás.

4.6.2. CONTROL_ON=

Funkciója:

Megadja, hogy melyik elemi változó értékének változásakor kell aktivizálódnia az összegsor kiírásának. Más szavakkal: kijelöli a szinthez tartozó kontrollváltozót.

Formája:

CONTROL_ON=<elemi_változó_neve>

4.6.3. TOTAL_ON=

Funkciója:

Megadja, hogy az adott szinten mely elemi változó értékeit kell összegezni, vagy átlagolni. Egy szinthez több változót is ki lehet jelölni összegzésre, külön-külön TOTAL_ON utasításokkal.

Formája:

TOTAL_ON=<elemi_változó_neve>

4.6.4. FORMAT=

Funkciója:

Azösszegsor formátum egy elemét határozza meg.

Formája:

FORMAT=k,n,l,r,c,w,d,j

ahol

k (Kind) a formátumelem fajtája, amely lehet:

S System,
D Detail,
O Old detail,
L total,
C Count,
A Average,
T Text,
H H-command,

n (Name) a formátumelem neve, illetve "text" fajtájú formátum-
elemnél a kiírandó szöveg,

l (Level) az összegzési szint "total", "count" és "average" faj-
tájú formátumelemeknél, illetve "H-command" fajtájú formátum-
elemeknél a Hashmark parancs paramétere,

r (Row) a formátumelem sora (0-tól kezdve),

c (Column) a formátumelem oszlopa (0-tól kezdve),

w (Width) a formátumelem kiírási szélessége,

d (Dec) a formátumelem decimális számjegyeinek száma, lebegő-
pontos értéknél,

j (Justify) kiírási szélességen belüli igazítás, amely lehet:

L (Left) balra,
M (Middle) középre,
R (Right) jobbra, vagy
Z (ZeroRight) jobbra vezető '0' karakterekkel.

5. A REPEDIT report editor

A REPEDIT a listadefiníciók párbeszédes karbantartását lehetővé tevő segédprogram. Egyaránt alkalmas meglévő listák módosítására és új listák létrehozására. Rávezető párbeszédeivel és listatervezésre is módot adó képernyős megoldásaival nagymértékben segíti a listadefiníciók kezelését. Külön előnye, hogy a képernyőn el nem férő, tehát 80 karakternél szélesebb listák is jól kezelhetők speciális, szinkronizált ablakkezelése segítségével.

5.1. A REPEDIT hívása és opciói

A report editor program indítása a következő paranccsal lehetséges:

```
>REPEDIT [-o <katalógus>] [-b] [-i] <reportfile>
```

ahol	<katalógus>	a generált headerfile és C függvénytábla modulja ebbe a katalógusba kerül,
	-b	fekete-fehér üzemmód,
	-i	a kezdeti képernyő letiltása,
	<reportfile>	a listaleíró file neve.

Az indítási parancs formája a -h opcióval lekérdezhető.

Ha az editor indításakor nem adjuk meg a "-i" opciót, akkor indítás után a képernyőn a következő kép áll össze:

```
RepEdit V1.00
Produced by MI Software

Press any key to start
and
use F1 for help.
```

Tetszés szerinti billentyű leütésére (vagy 5 másodperc eltelté után) a bejelentkező képernyő eltűnik, s a formátumdefiníciós képernyő jelenik meg.

Ha létező listaleíró file-t adtunk meg, akkor betölti annak információit, ha nincs ilyen file, akkor üres táblázattal indul.

A formátumdefiníciós képernyő három, egymás alatti ablakot tartalmaz. A legfelső ablakban a fejlécsor formátumokat, a középsőben az elemisor formátumokat, az alsóban pedig azösszezsor formátumokat határozhatjuk meg.

Position: cursor keys	Position to elements: ^cursor keys
INS : Insert/modify element	Alt-A: set 'After' C function for format
DEL : Delete actual element	Alt-B: set 'Before' C function for format
ESC : Exit	Alt-C: Copy marked item to actual position
Tab : jump to next window	Alt-D: Description of format
C : Control-on for total	Alt-E: Erase all format elements
D : Detail variables	Alt-F: generate C Function table
G : Global infos	Alt-G: Get format from other format
M : Mark/unmark item	Alt-H: generate Header
N : Next level of format	Alt-K: checkK descriptions
P : Previous level of format	Alt-L: set Levels to actual in every totals
S : System variables	Alt-M: Move marked item to actual position
F1 : this help	Alt-N: Name of format
F9 : OS Shell	Alt-P: Pull marked item from other format
^A : Advance to end of elem	Alt-S: Save report to file
^C : Centering info	Alt-U: search not Used detail variable
Alt= : Record key macro	Alt-X: eXchange kind of form element
Alt- : End of record key macro	

<ESC, ^, V, >, <>

4. ábra

5.2. Az elemi adatterület leírása

A D betű leütésére megjelenik az elemi adatterület 5. ábrán látható definíciós táblája.

Detail variables								
Use cursor keys to position, ENTER to select/modify, ESC to quit INS to insert, ^A to append, DEL to delete.								
Name	Descr	Size	Type	Width	Dec.	Justify	Control	Total
tkod	*	10	Text	10	0	Left	1	N
tnev	*	40	Text	40	0	Left		N
tmenny	*	8	Double	14	2	Right		N
anyagkod	*	5	Text	5	0	Left		N
anyagnev	*	30	Text	30	0	Left		N
mennyiseg	*	8	Double	9	2	Right		N
egysegar	*	8	Double	9	2	Right		N
ertek	*	8	Double	9	2	Right		Y
tertek	*	8	Double	14	2	Right		Y

5. ábra

A táblázat első oszlopa az elemi változó nevét tartalmazza.

A második oszlopban egy '*' látható akkor, ha a változónak van leírása, egyébként a mező üres.

A harmadik oszlopban a változó belső ábrázolású méretét láthatjuk byte-ban, információs céllal.

A negyedik oszlop a változó típusát mutatja.

Az ötödik oszlop a változó alapértelmezett kiírási szélessége, a hatodik oszlop pedig lebegőpontos változó esetén a decimális jegyek száma.

A hetedik oszlop a balra (Left), középre (Middle), jobbra (Right) vagy a jobbra vezető '0'-kkal (ZeroRight) igazítást jelöli.

A nyolcadik oszlop mutatja annak az összegző fokozatnak a szintjét, amelynek kontrollváltozója az aktuális változó.

Az utolsó oszlop azt mutatja, hogy a változóra történik-e összegzés vagy átlagszámítás. Lehetséges értékei: Y (Yes, igen) vagy N (No, nem).

5.2.1. Elemi változó létrehozása

Az elemi változók táblázatába két módon szúrhatunk be új elemet:

- az aktuális változó elé az INS billentyű leütésével és
- az utolsó változó mögé a CTRL-A billentyű leütésével.

Az új változó megadásakor az editor először a mező nevét kéri, az "Enter new name:" kérdéssel. Az editor által feltett kérdésre az ESC billentyűvel utasíthatjuk vissza a választ. Ez a lehetőség általában igaz: az univerzális megszakító és funkcióelhagyó billentyű az ESC.

A változó neve egy maximum 15 karakter hosszú, alfanumerikus azonosító lehet. Nem megengedett több azonos nevű elemi változó használata.

A név megadása után a "Select type" kérdés a mező típusára vonatkozik. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a lehetséges választék:

```

Select type
Byte
unS. byte
Int
Uns. int
Long
date (M)
Float
Double
Char
Text

```

A kiemelt betű leütésével, vagy ráállás után az ENTER billentyű leütésével választhatjuk ki a megfelelő típust.

A harmadik kérdés ("Width") a mező kiírási hosszára vonatkozik.

A negyedik kérdés csak lebegőpontos változónál jelenik meg. Itt a decimális jegyek számát adhatjuk meg.

A kérdések megválaszolása után az új adatmező bekerül a táblázatba és felhasználható a formátumok meghatározásában.

5.2.2. Elemi változó módosítása

A képernyőn látható információk változtatását a kurzorbillentyűkkel való ráállás után az ENTER billentyű leütésével kezdeményezhetjük.

Bizonyos mezőkhöz a rendszer nem enged hozzáférni, ezek más módon kapnak értéket, és itt csak információs szerepük van. (Pl. annak jelzése, hogy a változó egy összegfokozat kontrollváltozója, azösszezsornak a megadásakor kerül be a táblázatba. Módosítani is csak ott lehet.)

5.2.3. Elemi változó törlése

Az aktuális elemet a DEL billentyűvel törölhetjük, akkor ha az elemi változóra egyetlen formátumban sincs hivatkozás.

5.3. Formátumok megadása

A fejlécsor, az elemisor, azösszecsor lényegében azonos módon adható meg, a formátumdefiníciós képernyő megfelelő ablakában.

A példánkra vonatkozó formátumdefiníciós képernyőt szemlélteti a 6. ábra:

Header 1/2: "TERMEK"	
Termék összesítő lista	_____ .lap
#	

Detail 1/1: "TERMEK"				
_____	_____	_____	_____	_____


Total 1/1: "TERMOSSZ"	
_____	Raktári menny: _____ R.érték: _____

Row: 0 Col: 0 Text

6. ábra

A képernyőn megjelenő információk jelentése a 7. ábrán látható.

A képernyő alján helyzetjelző kiírást láthatunk. Megjelenik az ablakon belüli sor- és oszloppozíció (mindkettő 0-tól számozva), és ha az aktuális pozíció valamilyen formátumelemhez tartozik, akkor összefoglaló információt láthatunk a formátumelemről.



Egy formátum maximális mérete:

fejlécsor : 35 x 225,
elemisor : 70 x 225,
összecsor : 70 x 225 karakter lehet.

Egy formátum aktuális méretét a formátumelemek határozzák meg. Ezek alapján a formátum mérete a legkisebb olyan méret, amelyen kívül nincs formátumelem. A formátum aktuális mérete két esetben játszik szerepet:

- egy formátumelem középre helyezésekor és
- dokumentáláskor.

5.3.1. Formátum kiválasztása

A formátumdefiníciós képernyőn az aktuális ablakot a TAB billentyű segítségével választhatjuk ki. Az aktuális ablakot a kurzor villogása jelzi.

Mint korábban már leírtuk, több fejléc, elemisor és összecsor

formátumunk lehet. Az aktuális formátum ablakában a keret felső sora információt tartalmaz arról, hogy mely sorszámú formátum az aktuális és hány ilyen típusú formátum van összesen. Az adott formátum ablakában az előző vagy a következő sorszámú formátumra a P (Previous, előző) vagy a N (Next, következő) betű leütésével ugorhatunk. Egy üres formátumról az előző sorszámú formátumot választva az üres formátum automatikusan eltörlődik. A létező legnagyobb sorszámú formátumból a következő kiválasztása új formátum létrehozását jelenti. Ezt a rendszer a

"Create next Header, Detail, Total format?"

ellenőrző kérdésre adandó igenlő ('Y') válasz után hozza létre.

5.3.2. Pozícionálás a formátumon belül

A formátumon belül a következő billentyűk segítségével állhatunk rá a formátum kívánt pozíciójára:

Left	(balra nyíl) előző oszlop,
Right	(jobbra nyíl) következő oszlop,
Up	felfelé nyíl) előző sor,
Down	(lefelé nyíl) következő sor,
Home	formátum első oszlopa,
End	formátum utolsó oszlopa,
PgUp	a formátumból látható rész első sora,
PgDn	a formátumból látható rész utolsó sora,
Ctrl-Left	előző formátumelem,
Ctrl-Right	következő formátumelem,
Ctrl-Home	első formátumelem,
Ctrl-End	utolsó formátumelem,
Ctrl-A	Az aktuális formátumelem utáni pozíció.

5.3.3. Formátumelem létrehozása

A formátum megfelelő (üres) pozíciójára való ráállás után az INS billentyűvel kérhetjük új formátumelem létrehozását. Erre a bal felső sarokban megjelenik a választék:


```

Select kind
System
Detail
Old detail
total
Count
Average
Text
H-command
ESC

```

A táblázat elemei az egyes formátumelem-típusokat jelölik:

System	MIREP rendszerváltozó,
Detail	elemi változó,
Old detail	elemi változó előző értéke,
total	összegzett érték,
Count	számláló,
Average	átlag,
Text	szövegkonstans,
H-command	hashmark parancs.

5.3.3.1. Rendszerváltozó

Rendszerváltozó kérésére az elemi adatterület meghatározásánál ismertetett táblázathoz hasonló, a négy rendszerváltozót tartalmazó táblázat jelenik meg (8. ábra):

System variables								
Use cursor keys to position, ENTER to select/modify, ESC to quit INS to insert, ^A to append, DEL to delete.								
Name	Descr	Size	Type	Width	Dec.	Justify	Control	Total
pageno		4	Long	6	0	Right		N
date		4	date (M)	8	0	Left		N
lineno		2	Int	5	0	Right		N
lineglobal		4	Long	5	0	Right		N

8. ábra

A táblázat elemei közül kiválaszthatjuk a megfelelőt. A rendszerváltozók jellemzői nem módosíthatók.

5.3.3.2. Elemi változó

Elemi változó kérése esetén az elemi adatterület meghatározásánál ismerttetett táblázat jelenik meg. A táblázatban ekkor csak kiválasztani lehet, a változó jellemzőit itt nem változtathatjuk meg.

5.3.3.3. Elemi változó előző értéke

Elemi változó előző értékének kérésekor az elemi adatterület meghatározásánál ismerttetett táblázat jelenik meg. A táblázatban ekkor csak kiválasztani lehet, a változó jellemzőit itt nem változtathatjuk meg.

5.3.3.4. Összegző

Összegző kérésekor az elemi adatterület meghatározásánál ismerttetett táblázat jelenik meg. A táblázatban ekkor csak kiválasztani lehet, a változó jellemzőit itt nem változtathatjuk meg.

Összegzéshez csak numerikus típusú változó válsztható.

5.3.3.5. Számláló

Számláló kérése esetén a képernyő közepén megjelenő ablakban meg kell adni, hogy melyik szintű összegzés, illetve kontrollváltás számlálóját kérjük.

A szint értékének lehetséges értékei:

- 1 a legbelső összegző fokozaton belül listázott elemisorok száma,
- 0 a listázott elemisorok száma összesen,
- 1 az '1'-edik szintű kontrollváltások száma.

5.3.3.6. Átlag

Átlag kérésekor az elemi adatterület meghatározásánál ismerttetett táblázat jelenik meg. A táblázatban ekkor csak kiválasztani lehet, a változó jellemzőit itt nem változtathatjuk meg.

Átlagoláshoz csak numerikus típusú változó válsztható.

5.3.3.7. Szövegkonstans

Szövegkonstansokat egyszerűen a szöveg beütésével lehet megadni. A szövegkonstans maximális hossza a formátum maximális szélességéig vagy az azonos sorban lévő következő formátumelemig terjedhet.

A szöveg megadásakor ékezetes betűket is definiálhatunk úgy, hogy a betű előtt megadjuk a három lehetséges ékezettípus (' : ") közül a megfelelőt (pl.: a "körülmény" szó megadása a "k:or:ulm'eny" karaktorsorozattal lehetséges). Mivel a teljes magyar betűkészlet a legtöbb számítógépen nincs meg, ezért a rövid és a hosszú magánhangzók egy része egyformán jelenik meg.

A karakterkészlet kvázigrafikus jelei jól alkalmazhatók táblázatos kiíratási formátum keretezéséhez. Ehhez a REPEDIT a numerikus billentyűk SHIFT státuszban való leütését a következő táblázatban mutatott karaktereknek értelmezi (a billentyűket jelképező négyzetek bal felső sarkában a billentyű eredeti jelentése):

7 ┌	8 ┐	9 └	
4 └	5 +	6 ┐	-
1 L	2 ┐	3 └	+

Ha a Scroll-Lock billentyű bekapcsolt állapotban van, akkor a billentyűk az ábrázolt karakterek kétvonalas változatát jelentik.

5.3.3.8. Hashmark parancs

Hashmark parancs kérésére megjelenik a lehetséges parancsok táblázata, ahol értelemszerűen kiválasztható a megfelelő:

New_Page	lapváltás,
Total_Page	feltételes lapváltás,
Total_Header	feltételes fejlécsor kiíratás,
Detail_Header	feltételes fejlécsor kiíratás,
Detail_Select	elemisor kiválasztása,
Detail_Print	elemisor explicit kiíratása,
Header_Select	fejlécsor kiválasztása,
Header_Print	fejlécsor explicit kiíratása,
Cr_Lf	üres sor beillesztése a formátumba,
Char_Size	karakterméret állítása,
Line_Spacing	sortávolság állítása,
Page_Length	lapméret állítása,
Page_No	lapszám állítása,
Printer_Control	nyomtatófüggő vezérlés.

Azoknál a hashmark parancsoknál, amelyeknek kötelező paraméterük van, a rendszer kéri a parancs paraméterét. A Char_Size, a Line Spacing és a Printer_Control parancsoknál a megfelelő érték egy táblázatból választható ki, a többi paraméteres parancsnál pedig a képernyő közepén megjelenő ablakban adható meg.

5.3.3.8.1. New_Page

Funkciója:

Lapdobás kiváltása.

Paramétere: nincs.

5.3.3.8.2. Total_Page

Funkciója:

Lapdobás kiváltása, deösszegtöröknál csak akkor, ha nem követi alacsonyabb szintűösszegtörö kiírása.

Paramétere: nincs.

5.3.3.8.3. Total_Header

Funkciója:

Kiírítja a megadott sorszámú fejlécsort, deösszegtöröknál csak akkor, ha nem követi alacsonyabb szintűösszegtörö kiírása. Használata akkor indokolt, ha azösszegtörö után lapváltás nélkül folytatódik a lista, és a következő elemisörök előtt fejlécet akarunk írati.

Paramétere: a kívánt fejlécsor sorszáma.

5.3.3.8.4. Detail_Header

Funkciója:

Kiíratja a megadott sorszámú fejlécsort, de csak akkor, ha az előző pontban leírt "Total_Header" parancs végrehajtására nem volt szükség.

Paramétere: a kívánt fejlécsor sorszáma.

5.3.3.8.5. Detail_Select

Funkciója:

Az aktuális elemisort átváltja a megadottra.

Paramétere: a kívánt elemisor formátum sorszáma.

5.3.3.8.6. Detail_Print

Funkciója:

Kiíratja a megadott elemisort.

Paramétere: a kívánt elemisor formátum sorszáma.

5.3.3.8.7. Header_Select

Funkciója:

Az aktuális fejlécsort átváltja a megadottra.

Paramétere: a kívánt fejlécsor formátum sorszáma.

5.3.3.8.8. Header_Print

Funkciója:

Kiíratja a megadott fejlécsort.

Paramétere: a kívánt fejlécsor formátum sorszáma.

5.3.3.8.9. Cr_Lf

Funkciója:

A formátum végén explicit üressor kiírása.

Paramétere: nincs.

5.3.3.8.10. Char_Size

Funkciója:

A karakterméretet átállítása listázás közben.

Paramétere: a kívánt karakterméret azonosítója.

A karakterméret a következők valamelyike lehet:

Normal,
Elite,
Condensed.

A következő ábra az egyes karakterméreteknél a hüvelykenkénti (inch-enkénti) karakterszámot, valamint a keskeny és széles nyomtatópapírnál az egy sorba írható karakterek számát szemlélteti:

	Karakter/ inch	Papírméret, kar/sor	
		8 inch	13,2 inch
Normal	10	80	132
Elite	12	96	158
Condensed	17	137	225

A karakterméret nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

5.3.3.8.11. Line_Spacing

Funkciója:

A sortáv átállítása listázás közben.

Paramétere: a kívánt sortáv azonosítója.

A sortáv azonosító a következők valamelyike lehet:

N Normal,
 H Half spacing,
 W Whitout spacing.

A következő ábra az egyes sortávokat, valamint a 12 hüvelyk hosszú nyomtatópapírnál az egy lapra írható sorok számát szemlélteti:

		Sortáv	Sor/lap
Normal	(normális sorköz)	1/6	72
Half spacing	(fél sorköz)	1/8	96
Whitout spacing	(sorköz nélkül)	7/72	123

A sortáv vezérlése nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

5.3.3.8.12. Page_Length

Funkciója:

A laphossz átállítása a megadott értékre.

Paramétere: a kívánt laphossz.

5.3.3.8.13. Page_No

Funkciója:

Az aktuális lapszám beállítása a megadott értékre.

Paramétere: a kívánt lapszám.

5.3.3.8.14. Printer_Control

Funkciója:

Nyomtatófüggő vezérlés.

Paramétere: a kívánt nyomtatóvezérlés azonosítója.

A nyomtatóvezérlés azonosítója a következők valamelyike lehet:

Underline on	aláhúzás bekapcsolása,
Underline off	aláhúzás kikapcsolása,
Double strike on	dupla írás bekapcsolása,
Double strike off	dupla írás kikapcsolása,
Italic/alternate on	dőlt betűs írás bekapcsolása,
Italic/alternate off	dőlt betűs írás kikapcsolása,
User byte 0	1. speciális vezérlés,
User byte 1	2. speciális vezérlés,
User byte 2	3. speciális vezérlés,
User byte 3	4. speciális vezérlés,
User byte 4	5. speciális vezérlés,
User byte 5	6. speciális vezérlés,
User byte 6	7. speciális vezérlés,
User byte 7	8. speciális vezérlés,
User byte 8	9. speciális vezérlés,
User byte 9	10. speciális vezérlés.

A nyomtató vezérlése nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

5.3.4. Formátumelem módosítása

Egy már korábban meghatározott formátumelem részletes lekérdezését és esetleges módosítását az elem első pozíciójára való ráállás után az INS billentyű leütésével kezdeményezhetjük.

Rendszerváltozó, elemi változó, elemi változó előző értéke, összeg, számláló és átlag esetén a következő abalak jelenik meg, értelemszerűen kitöltve.

Format element:	
Kind	: total
Name	: ertek
Size	: 8
Type	: Double
Width	: 9
Dec	: 2
Justify	: Right
Position	: 1,67
Level	: 1

ESC

Az összegző fokozatot jelző szint (Level) sor csak összeg, számláló és átlag esetén jelenik meg. Számláló esetén a név, a méret és a decimális jegyek száma nincs kitöltve. A formátumelem jellemzői közül csak a szélesség (Width), decimális jegyek száma (Dec, csak lebegőpontos változónál), az igazítás (Justify) és az

összegző fokozat szintje (Level, összegnél, számlálónál és átlagnál) változtatható meg.

A hashmark parancsnál az INS hatására a következő táblázat jelenik meg:

Format element:	
Kind	: H-command
Name	: Detail_Header
Argument	: 2
ESC	

Itt ráállás után a hasmark parancsot és annak paraméterét változtathatjuk meg.

Szövegkonstansoknál a szöveg tetszés szerint változtatható, az előző fejezetben leírtak szerint.

Az elemi változóra hivatkozó (Detail, Old detail, Total, Average) formátumelem fajtája az Alt-X billentyűvel a következő fajtára módosítható. (Pl. a Detail formátumelemből Old detail, az Average formátumelemből Detail formátumelem lesz).

5.3.5. Formátumelem törlése

Egy formátumelem annak első pozíciójára való ráállás után a DEL billentyűvel törölhető a formátumból.

5.3.6. Formátumelem mozgatása

Ha egy formátumelem helyét meg akarjuk változtatni az aktuális formátumon belül, akkor az M betű leütésével (Mark) meg kell jelölni, majd a kívánt új pozíción az Alt-M (Move) billentyű leütésére a formátumelem a kívánt pozícióra kerül.

Gyakran kell az egyes formátumelemek középre helyezni. Ehhez a formátumelemre való ráállás után a Ctr-C (Center) billentyű leütése adhat segítő információt. A billentyű leütésére a képernyőn megjelenik egy táblázat, amely tartalmazza:

- a formátum szélességét,
- a formátumelem szélességét,
- a formátumelem előtt lévő oszlopok számát és
- a formátumelem mögött lévő oszlopok számát.

Ennek alapján könnyen eldönthető, hogy mely irányba és hány oszloppal kell a formátumelemet elmozgatni.

5.3.7. Formátumelem másolása

A formátumelemeket másolhatjuk az aktuális formátumból, vagy egy másik formátumablakból. Mindkét esetben először az M betű leütésével meg kell jelölni a másolni kívánt elemet, majd

- az aktuális formátumon belüli másoláskor a kívánt pozíción le kell ütni az Alt-C (Copy) billentyűt,
- másik formátumablakból való másoláskor a TAB, N, P billentyűkkel rá kell állni a kívánt formátumra és a kívánt pozíción le kell ütni az Alt-P (Pull) billentyűt, majd ki kell választani, hogy mely típusú formátumból akarjuk a megjelölt formátumelemet bemásolni.

5.3.8. Formátum másolása

Egy teljes formátumot egy üres(!) formátumba az Alt-G (Get) billentyű segítségével másolhatunk át. A billentyű leütése után ki kell választani, hogy melyik típusú formátumot akarjuk másolni, majd azt, hogy a kiválasztott típusú formátumokból mely sorszámú a másolandó.

5.3.9. Formátum törlése

Egy formátum összes elemét az Alt-E (Erase) billentyűvel törölhetjük.

Ha egy formátum összes elemét töröltük és a formátum típuson belül ez a legnagyobb sorszámú formátum, akkor a P (Previous) billentyűvel az előző sorszámú formátumot választva az üres formátum automatikusan törlődik.

5.3.10. A formátum neve és leírása

A formátum nevét az Alt-N (Name) billentyű leütése után állíthatjuk be, illetve módosíthatjuk. A formátum neve egy maximum 8 karakteres alfanumerikus azonosító. A formátum neve dokumentációs célon kívül azonosítóként szolgál a futtatórendszer néhány függvénye számára.

A formátum rövid leírását az Alt-D (Description) billentyű leütése után adhatjuk meg. Ékezetes karakterek a szövegkonstansok megadásánál leírt módon üthetők be. A formátum leírása csak dokumentációs célokat szolgál.

5.3.11. A felhasználói C függvények

A lista végrehajtásába annak lényeges pontjain be tudunk avatkozni, felhasználói C függvények illesztésével. E lényeges pontok az egyes formátumok kiírása, illetve végrehajtása előtti és utáni időpont. A formátumhoz rendelhető két felhasználói C függvény ezért Before (előtte) és After (utána) C függvényként is jelöljük.

A formátum végrehajtása előtt meghívandó C függvényt az Alt-B (Before), a végrehajtás után meghívandó függvényt pedig az Alt-A (After) billentyű leütése után lehet megadni, vagy módosítani. A felhasználói C függvény neve egy maximálisan 15 karakter hosszú, a C nyelv szabályainak megfelelő azonosító lehet.

5.4. Opciók állítása

A listadefiníció globális opcióit a G billentyű leütése után módosíthatjuk.

A billentyű leütése után a megjelenik a 9. ábrán látható ablak:

Global infos:	
A. REPORT=	: Termék kimutatás
B. SORTED=	: A termék kódjára
C. DEVICE=	: Diskfile
D. LSTFDIR=	: \WORK
E. LSTFNAME=	: WORK.LST
F. SERVER=	: FS1
G. CLASS=	: 2
H. COPYNUM=	: 1
I. PRNTYPE=	: EPSON
J. CHARSIZE=	: Elite
K. LINESPACING=	: Normal
L. PAGELENGTH=	: 65
M. DATEMODE=	: Hungarian
N. OPENMODE=	: Write
O. DETPRINT=	: Yes
P. FORMFEED=	: Yes
Q. FRSTFF=	: No
R. LASTFF=	: Yes

9. ábra

Az egyes opciókat az első oszlopban található betű leütése után, vagy ráállás és az ENTER leütése után módosíthatjuk.

A szöveges és a numerikus információkat egyszerűen meg kell adni, ahol pedig a választási lehetőség kötött, ott a képernyő jobb felső sarkában megjelenő táblázatban állíthatjuk be a kívánt értéket.

Az egyes opciók jelentését a 4. A listaleíró nyelv fejezet első (Opció állítás) pontja tárgyalja részletesen, a fenti táblázat bal oldalán lévő szöveggel megegyező néven.

5.4.1. A listadefiníció leírása

Funkciója:

A listadefiníció leírásának megadása (csak dokumentációs céllal).

Ékezetes karakterek a szövegkonstansok megadásánál leírt módon adhatók meg.

5.4.2. A rendezettség leírása

Funkciója:

Az elemi adatok kívánt rendezettségének leírása (csak dokumentációs céllal).

Ékezetes karakterek a szövegkonstansok megadásánál leírt módon adhatók meg.

5.4.3. Az output eszköz

Funkciója:

A nyomtatandó lista eszközének meghatározása.

Az eszköz lehet:

- C (Consol) képernyő,
- D (Diskfile) lemezen tárolt file,
- L (Localprinter) lokális nyomtató,
- G (Globalprinter) hálózati nyomtató.

5.4.4. Az output listafailé könyvtára

Funkciója:

Ha a lista lemezen tárolt file-ba készül, akkor a file könyvtárának megadása.

5.4.5. Az output listafailé neve

Funkciója:

Ha a lista lemezen tárolt file-ba készül, akkor a file nevének megadása.

5.4.6. A hálózati server neve

Funkciója:

A globális nyomtató server-ének kijelölése. Ha a kiíratás nem globális nyomtatóra megy, megadása hatástalan.

5.4.7. A hálózati nyomtatás osztálya

Funkciója:

A hálózati nyomtatás osztályának ("queue" számának) kijelölése.

Ha a kiíratás nem globális nyomtatóra megy, megadása hatástalan.

5.4.8. Nyomtatási példányszám

Funkciója:

A globális nyomtatón kért példányszám megadása.

Ha a kiíratás nem globális nyomtatóra megy, megadása hatástalan.

5.4.9. A nyomtató típusa

Funkciója:

A nyomtató típusának meghatározása.

A nyomtató típusa egy legfeljebb 8 karakterből álló azonosító. A nyomtató akkor definiált, ha a nyomtató típusának megfelelő szűrőfile rendelkezésre áll az aktuális, illetve a

SET PTC=<ptc-könyvtár>

DOS paranccsal beállított könyvtárban.

A MIREP disztributív anyaga tartalmazza a leggyakoribb nyomtatókhoz definiált szűrőfile-okat.

5.4.10. A karakterméret

Funkciója:

A karakterméret beállítása a listázás megkezdése előtt.

A karakterméret a következők valamelyike lehet:

Normal,
Elite,
Condensed.

A következő ábra az egyes karakterméreteknél a hüvelykenkénti (inch-enkénti) karakterszámot, valamint a keskeny és széles nyomtatópapírnál az egy sorba írható karakterek számát szemlélteti:

	Karakter/ inch	Papírméret, kar/sor	
		8 inch	13,2 inch
Normal	10	80	132
Elite	12	96	158
Condensed	17	137	225

A karakterméret nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

5.4.11. A nyomtatási sortávolság

Funkciója:

A sortáv beállítása a listázás megkezdése előtt.

A sortáv azonosító a következők valamelyike lehet:

N Normal,
H Half spacing,
W Whitout spacing.

A következő ábra az egyes sortávokat, valamint a 12 hüvelyk hosszú nyomtatópapírnál az egy lapra írható sorok számát szemlélteti:

		Sortáv	Sor/lap
Normal	(normális sorköz)	1/6	72
Half spacing	(fél sorköz)	1/8	96
Whitout spacing	(sorköz nélkül)	7/72	123

A sortáv vezérlése nagymértékben nyomtatófüggő, ezért ennek változtatása feltételezi a nyomtató típusának meghatározását, és az ehhez kapcsolódó szűrőfile "standard nyomtatóvezérlések" megfelelő elemeinek helyes beállítását.

5.4.12. A nyomtatási lap hossza

Funkciója:

A lista egy lapjára kerülő fizikai sorok számának meghatározása.

Az alapértelmezés szerint: 65.

5.4.13. A dátum kiírási formátuma

Funkciója:

A dátum típusú mezők kiíratási módjának meghatározása.

A formátum lehetséges értékei:

E English,
H Hungarian,
G German.

A megfelelő dátumformátumok rendre (E: év, H: hó, N: nap):

HH/NN/EE (angol)
EE/HH/NN (magyar)
NN/HH/EE (német)

Alapértelmezés szerint: Hungarian.

5.4.14. Az output lista megnyitási módja

Funkciója:

A listafile nyitási módjának meghatározása.

A nyitási mód lehet

W Write vagy
A Append.

"Write" módban az output listafile felülíródik, "Append" módban az új lista a már meglévő végére kerül. Az opció hatástalan, ha a lista nem file-ba kerül. Append módot kell használni lemezre írt naplók esetén.

Alapértelmezés szerint: "Write".

5.4.15. Az elemisor kiírásának letiltása

Funkciója:

Az elemisor kiíratásának ki-, ill. bekapcsolása.

Alapértelmezés szerint: ON

5.4.16. Teljes lapkitöltés kérése

Funkciója:

A lapok elejére kerülő FormFeed (lapemelés) karakter helyett a lapok teljes kitöltésének kérése.

Alapértelmezés szerint: ON, ami azt jelenti, hogy új lap kezdete előtt a rendszer nem tölti ki az aktuális lap maradék sorait üres sorokkal, hanem a FormFeed karakter segítségével a következő lap tetejére ugrik. Az opciót akkor kell OFF értékre állítani, ha ez a megoldás valamilyen oknál fogva nem megfelelő és a lapokon lévő sorok számának azonosnak kell lennie.

5.4.17. Első lapemelés kérése

Funkciója:

A legelső lapra a FormFeed (lapemelés) karakter kiíratásának kérése.

Alapértelmezés szerint: OFF

Ha az opciót ON-ra állítjuk, akkor a lista legelső fejléce új lapra kerül. Az opció beállítására akkor lehet szükség, ha nem biztos, hogy a nyomtató a listázás kezdetekor lap tetején áll.

5.4.18. Utolsó lapemelés letiltása

Funkciója:

Az utolsó lap után a FormFeed (lapemelés) karakter kiíratásának letiltása.

Alapértelmezés szerint: ON

Ha az opciót OFF-ra állítjuk, akkor a lista generálása után a nyomtató nem áll a következő lap elejére.

5.5. Az editált lista lemezre írása

A listadefiníció aktuális állapotának listaleíró file-ba való mentését az ALT-S (Save) billentyűvel kérhethük. A billentyű leütése után egy ablak jelenik meg, ahol meg kell adni a kívánt file-nevet. A rendszer automatikusan az input leírófile nevét ajánlja fel. A név megadását az ENTER billentyűvel kell befejezni. Az ESC billentyűt és az üres file-nevet a rendszer a

mentési kérelem visszavonásaként értelmezi.

Ha a listadefiníciót megváltoztattuk, akkor a MIREP a rendszerből való kilépéskor figyelmeztet erre és automatikusan felkínálja a listadefiníció file-ba való kimentését.

5.6. Headerfile generálása

A MIREP futtató rendszerének függvényeit természetesen egy, a felhasználó által megírandó C program fogja meghívni. Az egyes elemi változók sorszámait megadó konstansdefiníciók és az elemi adatbuffer C nyelvből való értelmezését elősegítő struktúra definíciója hasznos segítőtje lehet a programozásnak. A rendszer az ezeket tartalmazó headerfile-t az Alt-H (Header generating) billentyű hatására, a listaleíró file nevével megegyező, de .RH kiterjesztésű file-ba generálja. Ezt a file-t a C program az #include metaparancssal használhatja fel.

A példánkban szereplő listadefiníció alapján generált headerfile az E. függelékben található.

Ha már korábban generáltunk headerfile-t, és az elemi adatbuffert oly módon változtattuk meg azóta, hogy az új headerfile generálását teszi szükségessé, akkor kilépéskor a MIREP rendszer automatikusan felajánlja a headerfile új változatának generálását.

5.7. C függvénytábla generálása

Ha a listadefinícióban felhasználói C függvényeket illesztettünk egyes formátumokhoz, akkor biztosítani kell a futtató rendszer számára ezen C függvények ismeretét. Ezt a REPEDIT által generált C függvénytábla és az "r_set_funcs()" függvény hívásával lehet biztosítani.

A függvénytáblát a rendszer az Alt-F (Function table) billentyű hatására készíti el, a listaleíró file nevével megegyező, de .RCT kiterjesztésű file-ban.

5.8. Egyéb parancsok

A következő parancsok olyan funkciókat valósítanak meg, amelyek a listadefiníció korrektségének ellenőrzését, és az egész listadefiníciós eljárás megkönnyítését szolgálják.

5.8.1. Leírások ellenőrzése

A listadefinícióban dokumentációs céllal leírhatjuk:

- a lista rendeltetését,
- az adatok kívánt rendezettségét,
- az egyes elemi változók jelentését,
- az egyes formátumok nevét és
- az egyes formátumok funkcióját.

Gyakran előfordul, hogy a definiálás során elfelejtkezünk a leírásokról, és a REPDOC segédprogrammal elkészített dokumentációnk így hiányos. Ezt előzhetjük meg az Alt-K (check descriptions) billentyűhöz rendelt funkcióval, amely figyelmeztet, hogy a listadefiníció mely részénél hiányzik a leírás.

5.8.2. Nem használt elemi változók

A listadefiníció karbantartása során, formátumelemek eltörlése után lehetséges, hogy a korábban deklarált elemi változók közül némelyikre nincs többé szükség. Ezt ellenőrizhetjük könnyedén az Alt-U (Unused detail variable) billentyűvel. A billentyű hatására a rendszer megkeresi azt az elemi változót, amelyre egyetlen formátumban sincs hivatkozás, és felajánlja a változó törlését az elemi adatbufferből.

5.8.3. Kiírási szélességek ellenőrzése

Az egyes elemi változókra való hivatkozásoknál felülbírálhatjuk az adott változó konkrét kiírási szélességét. Az Alt-W (Width) billentyű segítségével megkereshetjük azokat a hivatkozásokat, amelyek nem az alapértelmezés szerinti kiírási szélességgel definiáltunk.

5.8.4. Az összegzési szintek beállítása

Azösszegtörök gyakran hasonlítanak egymásra, csak más-más kontrollváltás hatására aktivizálódnak. Így egyösszegtöröt gyakran más formátumból, másolás után alakítjuk ki. A másolgtatások során előfordulhat, hogy pl. a 2-es szintűösszegtör formátum 1-es, vagy 0-ás szintűösszegtörre, átlagra vagy számlálóra hivatkozik. Az Alt-L (Levels) billentyűvel mindenösszegtör formátum minden ilyen típusú hivatkozását a megfelelő szintre lehet állítani.

5.8.5. Kiszállás az operációs rendszerbe

Az F9 billentyű hatására a MIREP rendszer felfüggeszti működését és átadja a vezérlést az operációs rendszernek. A DOS parancsmódban végrehajtott műveletek után az

>exit

paranccsal térhetünk vissza a lista definiálásához, és a munkát ott folytathatjuk, ahol az F9 billentyű leütése előtt tartottunk. Természetesen visszatéréskor az aktuális könyvtárnak és lemez-meghajtónak ugyanannak kell lennie, mint az F9 leütésekor volt.

5.9. Makrózás

A REPEDIT rendszer lehetőséget ad az egymás után többször végrehajtandó parancssorozatok megjegyzésére és lejátszására. Ezt makrózásnak nevezzük.

A leütött billentyűk megjegyzését az Alt= (Alt egyenlő) billentyűkombináció leütésével kérhetjük. A billentyű leütése után megjelenő kérdésre le kell ütni azt a billentyűt, amelyhez a megjegyzett parancsokat hozzá akarjuk rendelni. Ez az F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 vagy F10 funkcióbillentyűk valamelyike lehet. Ezután a rendszer jegyzi a leütött billentyűket mindaddig, amíg az Alt- (Alt mínusz) billentyűt le nem ütjük. A parancsrögzítés tényét a jobb felső sarokban villogó "Recording key macro" felirat jelzi.

A parancssor rögzítése után a hozzárendelt billentyű hatására a rendszer visszajátsza (végrehajtja) a rögzített parancsokat, és ezt a jobb felső sarokban villogó "Replaying key macro" felirattal jelzi.

Jelen változatban több makró definiálása, a makró file-ba való kiírása és file-ból való beolvasása nem lehetséges.

Tipikus példa a makrózás használatára az, amikor egy formátum összes elemét egy sorral lejjeb akarjuk csúsztatni. Az eljárás menete a következő:

1. álljunk a formátum utolsó elemére a Ctr-End billentyűvel,
2. üssük le az Alt= makrókezdő billentyűt,
3. üssük le az F10-es billentyűt, mint makróbillentyűt,
4. az 'M' billentyűvel jelöljük meg a formátumelemet,
5. léptessük a kurzort egy sorral lejjeb,
6. az Alt-M billentyűvel mozgassuk az új helyére a megjelölt elemet,

7. a Ctr-Left billentyűvel ugorjunk az előző formátumelemre,
8. fejezzük be a makró definiálását az Alt- billentyűvel,
9. ismételten üssük le az F10 makróbillentyűt addig, amíg a formátum első eleme is a megfelelő helyre kerül.

5.10. Kiszállás a rendszerből

A MIREP rendszerből az ESC billentyű segítségével szállhatunk ki. A biztonság kedvéért a rendszer felteszi a következő kérdést:

"Are You sure to quit REPEDIT?"

(Biztos, hogy ki akar szállni a REPEDIT rendszerből?). A kérdésre adott ESC vagy 'N' (No) válasz esetén folytathatjuk a listadefiníció módosítását. Igenlő 'Y' (Yes) válasza, ha volt változtatás a listadefinícióban, akkor a rendszer felajánlja a file-ba való mentést:

"The modification will be lost! Do You want to save this report?"

(A változtatások elvesznek! Akarja menteni a listadefiníciót?) Nemleges válasz (ESC, 'N') esetén a rendszer kiszáll. Igenlő válasz esetén a listadefiníció új változata kerül az inputként megadott listaleíró file-ba.

Ha korábban már generáltattunk headerfile-t és az elemi adatbuffer megváltozott, akkor a rendszer automatikusan felajánlja az új headerfile generálását a

"Generate new headerfile?"

(Új headerfile generálása?) kérdéssel. A lehetséges válaszok ugyanazok, mint az előzőekben.

Ha korábban már generáltattunk C függvénytáblát és a felhasználói C függvények változtak, akkor a rendszer automatikusan felajánlja az C függvénytábla generálását a

"The C function table is new! Do You want to generate?"

(A C függvénytábla új! Akarja generálni?) kérdéssel. A lehetséges válaszok ugyanazok, mint az előzőekben.

6. Segédprogramok

A listaleíró file-ok legfontosabb segédeszköze kétségtelenül a REPEDIT report editor. Bizonyos esetekben igen hasznosak lehetnek a következő generatív és egyéb segédprogramok:

- nyomtatható dokumentáció készítése egy listadefinícióból,
- a listadefiníció tesztelése tesztadatok generálásával,
- listadefiníció létrehozása MISAM file leírásból,
- listadefiníció létrehozása MIQUEL lekérdezés definícióból,
- listadefiníció létrehozása MIFORM adatbeviteli képernyő definícióból.

A generatív eszközök erősen kötődnek a MIXxx adatfeldolgozási eszköztárhoz.

6.1. A REPDOC listadokumententer

Funkciója:

Dokumentációt készít a listadefinícióról.

A program hívása:

```
>REPDOC rtxfile [-o output] [-d] [-g] [-i] [-a] [-c c] [-l l]
```

ahol	rtxfile	a listaleírófile neve,
	-o output	a dokumentációs file neve (def.: .RDC),
	-a	a meglévő output file-hoz hozzáírandó
		(alapértelmezés: új dokumentáció),
	-g	az elemi változokról ne készüljön
		dokumentáció,
	-d	PTFORM szövegformázó program számára
		felkészített dokumentáció forrás
		(alapértelmezés.: CWI szabvány formátum),
	-i	'-d' esetén beillesztett (Include-olt)
		dokumentáció,
	-c c	PTFORM fejezet szint, 1-5
		(alapértelmezés: 1: \$CPT.),
	-l l	nyelv (E: angol, H: magyar, G: német
		alapértelmezés: E).

A példánknak használt listadefiníció dokumentációja a C. függelékben található.

6.2. A REPTEST listatesztelő

Egy lista megtervezésekor még a REPDOG programmal generált dokumentációval is nehéz a lista végleges képét áttekinteni. Ha még nincs meg a listaleírás alapján listázó program, vagy ha még nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, akkor szintén nehéz a végleges listakép ellenőrzése. A REPTEST segédprogram automatikus adatgenerálással segít feloldani ezt a problémát.

A program hívása:

```
>REPTEST rtxfile [-d] [-c ptcfile] [-o output] [-r n] [-l l n]
```

ahol	rtxfile	a listaleírófile neve,
	-c ptcfile	a szűrőfile neve,
	-o output	az output listafájl vagy eszköz,
	-r n	az összefokozaton belül generálandó
		elemisorok száma (alapért.: 3),
	-l l n	az 'l'-edik összefokozatból generálandó
		kontrollváltások száma (alapért.: 3),
	-d	az elemisorok kiíratásának letiltása.

A példánkban használt listaleírás alapján a

```
>REPTEST TESTTECH
```

paranccsal generált lista az F. függelékben található.

6.3. A QTXORTX, mint MISAM konvertáló

Egyszerűbb listák definiálásakor jó kiindulópont lehet a lista alapjául szolgáló MISAM állomány leírása. MISAM file-leírásból a QTXORTX segédprogrammal hozhatunk létre listaleírófile-t, amelyet aztán a REPEDIT editorral már könnyen módosíthatunk.

A program hívása:

```
>QTXORTX -f fdffile [-r rtxfile]
```

ahol	-f fdffile	az input MISAM leírófile neve,
	-r rtxfile	az output listaleírófile neve.

Ha az output listaleírófile nevét nem adjuk meg, akkor az az input file nevéből képződik.

6.4. A QTXTORTX, mint MIQUEL konvertáló

Lekérdezési feladatok esetén - ha a lekérdezés a MIQUEL lekérdező rendszer segítségével történik - hasznos, ha a lekérdezésbe bevont adatokból indulunk ki a listadefiníció kialakításához. MIQUEL lekérdezés leírásból a QTXTORTX segédprogrammal hozhatunk létre listaleírófile-t, amelyet aztán a REPEDIT editorral már könnyen módosíthatunk.

A program hívása:

```
>QTXTORTX -q qtxfile [-r rtxfile]
```

ahol	-q qtxfile	az input MIQUEL leíró file neve,
	-r rtxfile	az output listaleíró file neve.

Ha az output listaleíró file nevét nem adjuk meg, akkor az az input file nevéből képződik.

6.5. AZ FTXTORTX, MIFORM konvertáló

A MIFORM adatbeviteli képernyő leírásokból e segédprogrammal hozhatunk létre listadefiníciót.

Funkciója:

Adatbeviteli képernyőhöz csatlakozó listadefinícióhoz induló leírófile készítése.

A program hívása:

```
>FTXTORTX formfile [-r rtxfile]
```

ahol	formfile	az input MIFORM leírófile neve,
	-r rtxfile	az output listaleírófile neve.

Ha az output listaleírófile nevét nem adjuk meg, akkor az az input file nevéből képződik.

7. Listák készítése

A dokumentáció eddigi része csaknem teljes egészében a lista-definícióval foglalkozott. A listadefinícióból azonban csak akkor lesz adatokat tartalmazó kész lista, ha létezik egy olyan mechanizmus, amely képes valahonnan adatokat gyűjteni, és a listadefiníciónak megfelelően elkészíteni a listát.

Ez a mechanizmus lehet egy kész, általános célú listázó program, vagy egy külön erre a listadefinícióra készített C nyelvű program.

A C nyelvű program is különböző bonyolultságú lehet, függően attól, hogy milyen egyéb segédeszközöket használunk, illetve, hogy mennyire kívánjuk módosítani a standard listázási folyamatot.

A listázó C keretprogramok logikája és modulszerkezete egységes. A logikai menet pszeudo nyelven megfogalmazva:

```
PROGRAM lista
#
GLOBAL elemi_buffer, file azonosítók és bufferek
#
a listadefiníció megnyitása
az adatállományok megnyitása
az elemi_buffer kezdeti feltöltése
IF (a feltöltés sikertelen) THEN
    MESSAGE Üres kiválasztás
ELSE
    a lista inicializálása
    WHILE (van elemi_buffer) DO
        lista végrehajtása (elemi_buffer-rel)
        az elemi_buffer feltöltése
    ENDWHILE
    a lista lezárása
ENDIF
az adatállományok lezárása
END
```

A logikai szerkezetnek megfelelő sematikus C program forrása:

```
/*
GLOBAL elemi_buffer, file azonosítók és bufferek
*/

main()
{
    int    rc;
```



```

r_read(..);
open_files(..);
rc = getfirstdetail(..);
if (rc != SUCCESS)
    message("Üres kiválasztás");
else
    {
        r_init(..);
        WHILE (rc == SUCCESS)
            {
                r_exec(..);
                rc = getnextdetail(..);
            }
        r_total_print(0);
        r_close(..);
    }
close_files(..);
}

```

Az `r` karakterekkel kezdődő függvények a MIREP futtatórendszerét alkotó tárgykódkönyvtár moduljai:

<code>r_read()</code>	listadefiníció beolvasása,
<code>r_init()</code>	lista inicializálása,
<code>r_exec()</code>	listázás,
<code>r_total_print(0)</code>	mindösszesen listázása,
<code>r_close()</code>	lista lezárása.

Részletes ismertetésük a következő fejezetben található. A többi modult a programozónak kell megírnia.

A következőkben mintákat adunk listakészítő C programokra. Az első a Függelékek elején ismertetett példának lekérdező rendszertől független listázását valósítja meg.

A második példa ugyanennek a feladatnak a megoldása MISAM file- és MIQUEL lekérdező rendszerrel.

A harmadik példa egy MISAM file- és MIQUEL lekérdező rendszeren alapuló általános listázóprogram.

A megadott példák a teljes állományt listázzák. Az intervallum megadása és annak figyelése, hogy az elemi adatterület bizonyos feltételeknek eleget tesz-e, új modulokat és kiegészítéseket követel.

A példaprogramok forrásai a G. függelékben találhatók.

7.1. Listázó keretprogram

A G. Függelék 1. pontjában találálható TERM_ANY.C forrásprogram a Függelékek elején leírt feladat olyan megoldását tartalmazza, amely az adatbázis ASCII változatának listázását végzi el.

7.2. Lekérdezésen alapuló listázás

Az előző pontban ismertetett program legnagyobb része az elemi adatterület előállításával foglalkozik. Ezeket teljesen vagy majdnem teljesen automatizálhatjuk, ha a lekérdező rendszer (MIQUEL) moduljait használjuk.

A G. Függelék 2. pontjában találálható TERM_QRY.C forrásprogram ezt a változatot tartalmazza.

7.3. Egy általános listázóprogram

Funkciója:

Programozás nélkül lehetővé tesz listázásokat és lekérdezéseket. Megkötései a következők:

- MISAM file-okból vagy MIQUEL lekérdező rendszerrel megadott definíciók alapján gyűjti össze az adatokat,
- a standard listázási logikával dolgozik,
- számított mezők nincsenek.

A tapasztalatok szerint az adatfeldolgozási rendszerek listáinak 50 - 60 százaléka a standard listázóval kezelhető.

Hívása:

```
LIST -q <a lekérdezést leíró file neve>
      -f <a MISAM file leíró file neve>
      -r <a listadefiníciós file neve>
      -c <a szűrőfile>
      -o <output listafile vagy eszköz>
```

A -q és -f opciók egymást kölcsönösen kizárják.

A -f opciós listázás esetén, ha az adatállományhoz több index-file is tartozik, akkor a program az első index szerint listáz.

A szűrőfile és az output megadása opcionális.

A listázót könnyen használhatjuk lekérdezésre is, ha a "-o CON" és "-c CONSOL" opciókkal a képernyőre kérjük a listát.

A standard listázó forrása (LIST.C) a G. függelék 3. pontjában található.

8. A MIREP futtató rendszere

A MIREP futtatórendszer C tárgy kód könyvtárak formájában áll a felhasználó rendelkezésére. A tárgy kód könyvtárak több C nyelvi implementációhoz és több memóriamodellhez léteznek.

A könyvtárakhoz tartozik a MIREP.H headerfile, amely tartalmazza a futtatórendszer rutinjai számára paraméterként átadandó, vagy azoktól visszatérési értéként kapott konstansok definícióját és az egyes könyvtári rutinok prototípusait.

A futtatórendszer rutinjait többféle sorrendben tárgyalhatjuk. Fontosság szerint előre lehet venni az `r_read()`, `r_init()`, `r_d_setvalue()`, `r_exec()`, `r_total_print()` és `r_close()` rutinokat, tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben (az alapesetben) ezeket, és csak ezeket használjuk. A többi rutin vagy az opcióállítási trükkök, vagy pedig a csatlakozó C programok szempontjából fontos.

Célszerűbbnek tartottuk a modulok funkció szerinti csoportosítását. Itt a következő kategóriákat lehet felállítani:

- előkészítő rutinok,
- listajellemzőket lekérdező rutinok,
- listajellemzőket módosító rutinok,
- végrehajtó vagy a végrehajtást befolyásoló rutinok,
- a lista generálási állapotokat kezelő rutinok,
- adatlekérdező és módosító modulok,
- az elemi változók jellemzőit kezelő rutinok,
- csatlakozási pontokat kezelő modulok,
- az egyes formátumokat kezelő rutinok és
- egyéb, elsősorban a futtatórendszer belső használatára szolgáló rutinok.

Az egyes könyvtári függvények leírása tartalmazza:

- a rutin funkciójának összefoglalását,
- a használat szintaxisát,
- a rutin működésének leírását,
- a függvény visszatérési értékeinek magyarázatát és
- utalást az esetleges kapcsolódó függvényekre.

8.1. Előkészítő rutinok

A listák tényleges elkészítése előtt kerül sor a

- a listaleíró file beolvasására,
- a listázási opciók át-, illetve beállítására és

- a listázás inicializálására.

A következőkben az e funkciókat megvalósító modulokat ismertetjük.

8.1.1. `r_read()`

Funkció	Egy listaleíró file beolvasása.
Használat	<code>int r_read(fname)</code> <code>char *fname;</code> A listaleíró file neve
Leírás	A függvény beolvassa a megadott nevű file-ból a listadefiníciót. Nemlétező vagy beolvashatatlan file esetén a -1 visszatérési értékkel jelzi a hibát. Ha a leíró file hibás, akkor angol nyelvű hibaüzenet kiírása után abortáltatja a programot. Több lista egyidejű készítése esetén a függvény visszatérési értéke használható az " <code>r_select()</code> " függvény paramétereként a kívánt listadefiníció aktivizálásához.
Visszatérés	-1 nemlétező vagy beolvashatatlan leíró file esetén, n a beolvasott listadefiníció sorszáma 0-tól számozva.
Lásd még	<code>r_select()</code>

8.1.2. `r_select()`

Funkció	Több lista egyidejű készítésénél a megfelelő listadefiníció aktivizálása.
Használat	<code>int r_select(sernum)</code> <code>int sernum;</code> A kívánt lista sorszáma
Leírás	Több beolvasott listadefiníció közül a megadott sorszámút aktivizálja. A függvény sikeres végrehajtása után a megadott sorszámú lista lesz az aktuális. A sorszám a korábban meghívott " <code>r_read()</code> " függvény visszatérési értéke lehet.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú listadefiníció nem került beolvasásra, sn az átadott sernum paraméter egyébként.

Lásd még `r_read()`

8.2. Listajellemzők lekérdezése

Ebben a fejezetben a listázás opcióit lekérdező és beállító rutinokat ismertetjük.

8.2.1. `r_get_charsize()`

Funkció A karakterméret lekérdezése.

Használat `int r_get_charsize()`

Leírás Visszaadja a beállított karakterméretet, amely lehet

- `CS_NORMAL` (10 karakter/hüvelyk),
- `CS_ELITE` (12 karakter/hüvelyk) vagy
- `CS_CONDENS` (15 karakter/hüvelyk)

(definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).

Visszatérés A karakterméret.

Lásd még `r_set_charsize()`,

8.2.2. `r_get_class()`

Funkció A hálózati nyomtató sorszámaának lekérdezése.

Használat `int r_get_class()`

Leírás Visszaadja a hálózati nyomtató sorszámat.

Visszatérés A hálózati nyomtató sorszáma.

Lásd még `r_set_class()`

8.2.3. `r_get_copynum()`

Funkció A hálózati nyomtatás példányszámaának lekérdezése.

Használat `int r_get_copynum()`

Leírás Visszaadja a hálózati nyomtatás példányszámát.
 Visszatérés A hálózati nyomtatás példányszáma.
 Lásd még `r_set_copynum()`

8.2.4. `r_get_datemode()`

Funkció A dátum formátum lekérdezése.
 Használat `int r_get_datemode()`
 Leírás Visszaadja a dátum formátumát, amely lehet:
 - `DM_ENGLISH (mm/dd/yy)`,
 - `DM_HUNGARY (yy/mm/dd)` vagy
 - `DM_GERMAN (dd/mm/yy)`
 (definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).
 Visszatérés A dátum formátuma.
 Lásd még `r_set_datemode()`, `r_convdat()`, `r_atodat()`

8.2.5. `r_get_device()`

Funkció Az output eszköz lekérdezése.
 Használat `int r_get_device()`
 Leírás Visszaadja a beállított output eszközt, amely lehet
 `GLOBALPRINTER`,
 `LOCALPRINTER`,
 `CONSOL`,
 `DISKFILE`
 (definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).
 Visszatérés Az output eszköz.
 Lásd még `r_set_device()`, `r_redirect()`

8.2.6. `r_get_dscr()`

Funkció Visszaadja a listadefiníció leírását.
 Használat `char *r_get_dscr()`

Leírás	Visszaadja a listadefiníció leírását.
Visszatérés	A listadefiníció leírása.
Lásd még	<code>r_set_dscr()</code>

8.2.7. `r_get_formf()`

Funkció	A FormFeed (lapemelés) karakter használatának lekérdzése.
Használat	<code>int r_get_formf()</code>
Leírás	Visszaadja, hogy új lap kezdetekor a listában lesz-e FormFeed (lapemelés) karakter.
Visszatérés	1 ha új lap kezdetekor a listában lesz FormFeed karakter, 0 egyébként (a oldalak üres sorokkal töltődnek fel).
Lásd még	<code>r_set_formf()</code> , <code>r_get_frstff()</code> , <code>r_get_lastff()</code>

8.2.8. `r_get_frstff()`

Funkció	A legelső FormFeed (lapemelés) használatának lekérdzése.
Használat	<code>int r_get_frstff()</code>
Leírás	Visszaadja, hogy a legelső lap nyomtatása előtt lesz-e a listában FormFeed (lapemelés) karakter.
Visszatérés	1 ha a legelső lap nyomtatása előtt lesz a listában FormFeed (lapemelés) karakter, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_set_frstff()</code> , <code>r_get_formf()</code>

8.2.9. `r_get_lastff()`

Funkció	A legutolsó FormFeed (lapemelés) használatának lekérdezése.
Használat	<code>int r_get_lastff()</code>

Leírás Visszaadja, hogy a legutolsó lap nyomtatása után lesz-e lapemelés.

Visszatérés 1 ha a legutolsó lap nyomtatása után lesz a listában FormFeed karakter,
0 egyébként.

Lásd még `r_get_lastff()`, `r_set_firstff()`

8.2.10. `r_get_linespacing()`

Funkció A sortáv lekérdezése.

Használat `int r_get_linespacing()`

Leírás Visszaadja az aktuális sortávot, amely lehet:
- `LS_NORMAL` (1/6 hüvelyk),
- `LS_HALF` (1/8 hüvelyk) vagy
- `LS_WITHOUT` (7/72 hüvelyk)
(definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).

Visszatérés Az aktuális sortáv.

Lásd még `r_set_linespacing()`, `r_get_pagelength()`

8.2.11. `r_get_lstfdir()`

Funkció Az output listafájl könyvtárának lekérdezése.

Használat `char *r_get_lstfdir()`

Leírás Visszaadja az output listafájl könyvtárának a nevét. Ha ez az alapértelmezés szerinti aktuális könyvtár, akkor a visszatérési érték `NULL`.

Visszatérés Az output listafájl neve.

Lásd még `r_set_lstfname()`, `r_set_lstfdir()`

8.2.12. `r_get_lstfname()`

Funkció Az output listafájl nevének lekérdezése.

Használat `char *r_get_lstfname()`

Leírás Visszaadja az output listafilenameét.

Visszatérés Az output listafilenamee.

Lásd még r_set_lstfname(), r_redirect()

8.2.13. r_get_name()

Funkció Visszaadja a listadefiníció nevét.

Használat char *r_get_name()

Leírás Visszaadja a listadefiníció nevét.

Visszatérés A listadefiníció neve.

Lásd még r_set_name()

8.2.14. r_get_openmode()

Funkció Az output listafilename megnyitási módjának lekérdezése.

Használat int r_get_openmode()

Leírás Visszaadja az output listafilename megnyitási módját, amely lehet:
- OM_WRITE (felülírás) vagy
- OM_APPEND (hozzáírás)
(definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).

Visszatérés Az output listafilename megnyitási módja.

Lásd még r_set_openmode()

8.2.15. r_get_pagelength()

Funkció Az aktuális laphossz lekérdezése.

Használat int r_get_pagelength()

Leírás Visszaadja az aktuális laphosszt.

Visszatérés Az aktuális laphossz.

Lásd még `r_set_pagelength()`, `r_get_linespacing()`

8.2.16. `r_get_prntype()`

Funkció A nyomtató típusának, illetve a szűrőfile nevének lekérdezése.

Használat `char *r_get_prntype()`

Leírás Visszaadja a beállított nyomtatótípust, azaz a szűrőfile nevét.

Visszatérés A nyomtató típusa.

Lásd még `r_set_prntype()`

8.2.17. `r_get_server()`

Funkció A hálózati nyomtató file-server nevének lekérdezése.

Használat `char *r_get_server()`

Leírás Visszaadja a hálózati nyomtató file-server nevét.

Visszatérés A hálózati nyomtató file-server neve.

Lásd még `r_set_server()`

8.2.18. `r_get_sorted()`

Funkció A rendezettségi információ lekérdezése.

Használat `char *r_get_sorted()`

Leírás Visszaadja a rendezettségi információt.

Visszatérés A rendezettségi információ.

Lásd még `r_set_sorted()`

8.3. Listajellemzők beállítása

Ebben a fejezetben azokat a függvényeket ismertetjük, amelyek segítségével a lista egy-egy lapjának a formáját befolyásoló opciók kerdezhetők le, illetve állíthatók át.

8.3.1. `r_redirect()`

Funkció	A lista intelligens átirányítása.
Használat	<code>int r_redirect(output)</code> <code>char *output;</code> Az output file/eszköz neve
Leírás	Az átadott paraméternek megfelelően átirányítja az output-ot. A paraméter lehetséges értékei: - GLOBALPRINTER A listát a hálózati nyomtatóra kérjük, - LOCALPRINTER PRN A listát a lokális nyomtatóra kérjük, - CONSOLE - CON A listát a képernyőre kérjük, (interaktív mód, 24 soros oldalak) - egyéb A listát a megadott nevű könyvtárba és file-ba kérjük.
Visszatérés	Nincs.
Lásd még	<code>r_set_device()</code> , <code>r_set_lstfdir()</code> , <code>r_set_lstfname()</code>

8.3.2. `r_set_charsize()`

Funkció	A karakterméret beállítása a listázás megkezdése előtt.
Használat	<code>int r_set_charsize(cs)</code> <code>int cs;</code> A karakterméret
Leírás	Beállítja a karakterméretet a megadottra, amely lehet - CS_NORMAL (10 karakter/hüvelyk), - CS_ELITE (12 karakter/hüvelyk) vagy - CS_CONDENS (12 karakter/hüvelyk) (definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).

Visszatérés	-1	hibás paraméter esetén,
	0	egyébként.

Lásd még `r_get_charsize()`

8.3.3. `r_set_class()`

Funkció	A hálózati nyomtató sorszámának beállítása.
---------	---

```
int r_set_class(class)
    int class;
A nyomtató sorszáma
```

Leírás Beállítja a hálózati nyomtató sorszámát a meg-

Visszatérés Nincs.

Lásd még `r_get_class()`

8.3.4. `r_set_copynum()`

Funkció A hálózati nyomtatás példányszámának beállítása.

Használat `int r_set_copynum(copynum)`
 `int copynum;` A másolatok száma

Leírás Beállítja a hálózati nyomtatás példányszámát a megadottra.

Visszatérés Nincs.

Lásd még `r_get_copynum()`

8.3.5. `r_set_datemode()`

Funkció	A dátum formátum beállítása.
---------	------------------------------

```
Használat      int r_set_datemode(dmode)
                int dmode;      A dátum formátuma
```


Leírás Beállítja a dátum formátumát a megadottra, amely lehet:

- DM_ENGLISH (mm/dd/yy),
- DM_HUNGARY (yy/mm/dd) vagy
- DM_GERMAN (dd/mm/yy)

(definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).

Visszatérés Nincs.

Lásd még r_get_datemode(), r_convdat(), r_atodat()

8.3.6. r_set_device()

Funkció Az output eszköz beállítása.

Használat int r_set_device(device)
int device; A kívánt output eszköz

Leírás Beállítja az output eszközt. Az eszköz a következők valamelyike lehet:

- GLOBALPRINTER,
- LOCALPRINTER,
- CONSOL,
- DISKFILE

(definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).

Visszatérés -1 hibás paraméter esetén,
0 egyébként.

Lásd még r_get_device(), r_redirect()

8.3.7. r_set_dscr()

Funkció A listadefiníció leírásának megváltoztatása.

Használat int r_set_dscr(dscr)
char *dscr; Az új leírás

Leírás Beállítja a listadefiníció leírását a megadottra.

Visszatérés Nincs.

Lásd még r_get_dscr()

8.3.8. `r_set_formf()`

Funkció	A FormFeed (lapemelés) karakter használatának beállítása.	
Használat	<code>int r_set_formff(onoff)</code> <code>int onoff;</code>	Be- vagy kikapcsolás
Leírás	Be- vagy kikapcsolja új lap kezdetekor a FormFeed karakter használatát.	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_formf()</code> , <code>r_set_frstff()</code> , <code>r_set_lastff()</code>	

8.3.9. `r_set_frstff()`

Funkció	A legelső FormFeed (lapemelés) karakter használatának beállítása.	
Használat	<code>int r_set_frstff(onoff)</code> <code>int onoff;</code>	Be- vagy kikapcsolás
Leírás	Beállítja, hogy a legelső lap nyomtatása előtt legyen-e a listában FormFeed karakter (<code>onoff=1</code>) vagy sem (<code>onoff=0</code>).	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_frstff()</code> , <code>r_set_lastff()</code>	

8.3.10. `r_set_lastff()`

Funkció	A legutolsó FormFeed (lapemelés) használatának beállítása.	
Használat	<code>int r_set_lastff(onoff)</code> <code>int onoff;</code>	Be- vagy kikapcsolás
Leírás	Beállítja, hogy a legutolsó lap nyomtatása után lesz-e a listában FormFeed karakter (<code>onoff=1</code>) vagy sem (<code>onoff=0</code>).	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_set_lastff()</code> , <code>r_get_frstff()</code>	

8.3.11. `r_set_linespacing()`

Funkció	A sortáv beállítása a listázás megkezdése előtt.
Használat	<code>int r_set_linespacing(ls)</code> <code>int ls;</code> A kért sortáv
Leírás	Beállítja a sortávot a megadottra, amely lehet: - <code>LS_NORMAL</code> (1/6 hüvelyk), - <code>LS_HALF</code> (1/8 hüvelyk) vagy - <code>LS_WITHOUT</code> (7/72 hüvelyk) (definíciójuk a <code>MIREP.H</code> headerfile-ban).
Visszatérés	-1 hibás paraméter esetén, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_get_linespacing()</code> , <code>r_set_pagelength()</code>

8.3.12. `r_set_lstfdir()`

Funkció	Beállítja az output listafile könyvtárának nevét.
Használat	<code>int r_set_lstfdir(dir)</code> <code>char *dir;</code> A könyvtár neve
Leírás	Beállítja az output listafile könyvtárának a nevét a megadottra.
Visszatérés	Nincs.
Lásd még	<code>r_get_lstfdir()</code> , <code>r_set_lstfname()</code>

8.3.13. `r_set_lstfname()`

Funkció	Az output listafile nevének beállítása.
Használat	<code>int r_set_lstfname(fname)</code> <code>char *fname;</code> A listafile neve
Leírás	Beállítja az output listafile nevét a megadottra.
Visszatérés	Nincs.
Lásd még	<code>r_get_lstfname()</code>

8.3.14. `r_set_name()`

Funkció	A listadefiníció nevének megváltoztatása.	
Használat	<code>int r_set_name(name)</code> <code>char *name;</code>	Az új név
Leírás	Beállítja a listadefiníció nevét a megadottra.	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_name()</code>	

8.3.15. `r_set_openmode()`

Funkció	Az output listafájl megnyitási módjának beállítása.	
Használat	<code>int r_set_openmode(omode)</code> <code>int omode;</code>	A megnyitás módja
Leírás	Beállítja az output listafájl megnyitási módját, amely lehet: - <code>OM_WRITE</code> (felülírás) vagy - <code>OM_APPEND</code> (hozzáírás) (definíciójuk a <code>MIREP.H</code> headerfile-ban).	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_openmode()</code>	

8.3.16. `r_set_pagelength()`

Funkció	A laphossz beállítása.	
Használat	<code>int r_set_pagelength(pl)</code> <code>int pl;</code>	A kívánt laphossz
Leírás	Beállítja a laphosszt a megadottra.	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_pagelength()</code> , <code>r_set_linespacing()</code>	

8.3.17. r_set_prntype()

Funkció	A nyomtató típusának, illetve a szűrőfile nevének beállítása.	
Használat	<code>int r_set_prntype(type)</code> <code>char *type;</code>	A nyomtató típusa
Leírás	Beállítja a nyomtató típusát, illetve a szűrőfile nevét a megadottra.	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_prntype()</code>	

8.3.18. r_set_server()

Funkció	A hálózati nyomtató file-server nevének beállítása.	
Használat	<code>int r_set_server(server)</code> <code>char *server;</code>	A file-server neve
Leírás	Beállítja a hálózati nyomtató file-server nevét a megadottra.	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_server()</code>	

8.3.19. r_set_sorted()

Funkció	A rendezettségi információ megváltoztatása.	
Használat	<code>int r_set_sorted(sorted)</code> <code>char *sorted;</code>	Az új információ
Leírás	Beállítja a rendezettségi információt a megadottra.	
Visszatérés	Nincs.	
Lásd még	<code>r_get_sorted()</code>	

8.4. Végrehajtó rutinok

A listadefiníció beolvasása, a lista inicializálása és a lista lezárása között az érdemi listázási részt általában egyetlen függvény, az "r_exec()" végzi. Különleges igények esetén a listagenerálás folyamatába számos módon beavatkozhatunk a következőkben ismertetett függvények segítségével.

8.4.1. r_charsize()

Funkció	Az aktuális karakterméret megváltoztatása.
Használat	<pre>int r_charsize(charsize) int charsize;</pre> Az új karakterméret
Leírás	Megváltoztatja a karakterszélességet a megadott-ra a listagenerálás közben. A karakterméret a következők valamelyike lehet: <pre>CS_NORMAL, CS_ELITE, CS_CONDENS</pre> (definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).
Visszatérés	-1 hibás paraméter esetén, 0 egyébként.
Lásd még	r_set_charsize(), r_get_charsize()

8.4.2. r_close()

Funkció	Az aktuális lista lezárása.
Használat	<pre>int r_close()</pre>
Leírás	Elvégzi az aktuális lista lezárásával kapcsolatos összes funkciót (pl. utolsó lap emelése, output lezárása, lefoglalt memóriaterület felszabadítása stb).
Visszatérés	Nincs.
Lásd még	r_read(), r_init()

8.4.3. r_detail_header()

Funkció	Elemisorhoz tartozó fejléc kiírása.
Használat	<pre>int r_detail_header(sernum) int sernum; A fejlécsor sorszáma</pre>
Leírás	Kiírja a megadott sorszámú fejlécsort lapemelés nélkül akkor, ha nemösszecsor következik.
Visszatérés	<pre>0 hibátlan végrehajtás esetén, n jelzőkód egyébként, amely -1 ha a listát a képernyőre átirányítottuk, és az operátor a lapváltáskor az ESC billentyű leütésével jelezte, hogy a listázás folytatása szükségtelen, n a felhasználói C függvény visszatérési értéke, ha az nem 0.</pre>
Lásd még	r_total_header(), r_header_print()

8.4.4. r_detail_print()

Funkció	Az elemisor explicit kiírása.
Használat	<pre>int r_detail_print(sernum) int sernum; Az elemisor sorszáma</pre>
Leírás	Kiírja a megadott sorszámú elemisort. Az aktuális elemisor kiírása az "r_exec()" függvény hívásakor automatikus, kivéve ha - az "r_set_detprint()" függvénnyel letiltottuk vagy - az elemisor "Before" C függvénye 0-tól eltérő értékkel tért vissza. Az r_detail_print() függvény végrehajtásakor az egyébként automatikus kontrollváltás, összegzés és számlálás elmarad.
Visszatérés	<pre>0 hibátlan végrehajtás esetén, n jelzőkód egyébként, amely -1 ha a listát a képernyőre átirányítottuk, és az operátor a lapváltáskor az ESC billentyű leütésével jelezte, hogy a listázás folytatása szükségtelen, n a felhasználói C függvény visszatérési értéke, ha az nem 0.</pre>

Lásd még `r_set_detprint()`

8.4.5. `r_exec()`

Funkció A lista generálása.

Használat `int r_exec()`

Leírás A feltöltött elemi adatbuffer alapján végzi a listázást. Ezen belül automatikusan kezeli

- az elemisor kiíratását,
- a lapváltást és a fejlécezt,
- a kontrollváltásokat,
- az összegzéseket,
- a számlálásokat,
- az átlagképzéseket.

Visszatérés 0 hibátlan végrehajtás esetén,
n jelzőkód egyébként, amely

- 1 ha a listát a képernyőre átirányítottuk, és az operátor a lapváltáskor az ESC billentyű leütésével jelezte, hogy a listázás folytatása szükségtelen,
- n a felhasználói C függvény visszatérési értéke, ha az nem 0.

Lásd még `r_d_set_value()`, `r_set_first()`, `r_get_first()`,
`r_get_jump()`, `r_set_jump()`

8.4.6. `r_fill_page()`

Funkció Az aktuális lap kitöltése üres sorokkal.

Használat `int r_fill_page()`

Leírás Kitölti az aktuális lapot üres sorokkal, tehát a következő kiírás új lapon kezdődik majd.

Visszatérés Nincs.

Lásd még `r_new_page()`

8.4.7. `r_header_print()`

Funkció	Fejlécsor explicit kiíratása.
Használat	<code>int r_header_print(sernum)</code> <code>int sernum;</code> A fejlécsor sorszáma
Leírás	Kiíratja a megadott sorszámu fejlécsort lapemelés nélkül.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámu fejlécsor nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_detail_header()</code> , <code>r_total_header()</code>

8.4.8. `r_init()`

Funkció	A lista inicializálása.
Használat	<code>int r_init(ptcdir)</code> <code>char *ptcdir;</code> A szűrőfile-ok könyvtára
Leírás	Elvégzi a listázás megkezdéséhez szükséges összes inicializálást (pl. output megnyitása, buffer allokáció, szűrőfile beolvasása stb). A 'ptcdir' paraméter a kívánt szűrőfile könyvtárának a neve, amelyre akkor van szükség, ha az nem az aktuális, illetve a SET PTC= környezettel megadott könyvtárban található. Ha a kívánt szűrőfile az aktuális vagy a PTC= környezettel megadott könyvtárban található, akkor a paraméter értéke NULL.
Visszatérés	0 hibátlan inicializálás esetén, n a hiba kódja egyébként, amely lehet: SPOOL_ERR Spool megnyitási hiba hálózati nyomtató esetén, OUTPUT_OPEN Az output listafailé vagy eszköz nem nyitható meg írásra, GETCONV_ERR A szűrőfile nem olvasható be. (definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).
Lásd még	<code>r_redirect()</code>

8.4.9. `r_linespacing()`

Funkció	Az aktuális sortáv megváltoztatása.
Használat	<code>int r_linespacing(linespacing)</code> <code>int linespacing;</code> Az új sortáv
Leírás	A sortávot a megadottra állítja a listagenerálás közben. A sortáv a következők valamelyike lehet: LS_NORMAL, LS_HALF, LS_WITHOUT (definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).
Visszatérés	-1 hibás paraméter esetén, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_set_linespacing()</code> , <code>r_get_linespacing()</code>

8.4.10. `r_new_page()`

Funkció	Lapemelés kérése.
Használat	<code>int r_new_page()</code>
Leírás	A függvény végrehajtásának hatására a következő kiírás új lapon kezdődik.
Visszatérés	Nincs.
Lásd még	<code>r_fill_page()</code>

8.4.11. `r_printer_ctr()`

Funkció	Nyomtatófüggő vezérlés.
Használat	<code>int r_printer_ctr(ctr)</code> <code>int ctr;</code> A nyomtatóvezérlő parancs
Leírás	Végrehajtja a megadott nyomtatóvezérlést. A 'ctr' paraméter a következők valamelyike lehet: PC_UNDERON : aláhúzás bekapcsolása, PC_UNDEROFF : aláhúzás kikapcsolása, PC_DOUBLEON : duplán írás bekapcsolása, PC_DOUBLEOFF : duplán írás kikapcsolása,

PC_ITALICON : dőlt betűs írás bekapcsolása,
 PC_ITALICOFF: dőlt betűs írás kikapcsolása,
 PC_USER0 : 1. speciális vezérlés,
 PC_USER1 : 2. speciális vezérlés,
 PC_USER2 : 3. speciális vezérlés,
 PC_USER3 : 4. speciális vezérlés,
 PC_USER4 : 5. speciális vezérlés,
 PC_USER5 : 6. speciális vezérlés,
 PC_USER6 : 7. speciális vezérlés,
 PC_USER7 : 8. speciális vezérlés,
 PC_USER8 : 9. speciális vezérlés,
 PC_USER9 : 10. speciális vezérlés.

Az egyes parancsoknak megfelelő konstansok definiciója a <MIREP.H> headerfile-ban található.

0 Visszatérés -1 hibás paraméter esetén,
 0 egyébként.

8.4.12. r_total_header()

Funkció Összegezősorhoz tartozó fejlécsor feltételes kiírása.

Használat `int r_total_header(sernum)`
 `int sernum;` A fejlécsor sorszáma

Leírás Lapemelés nélkül kiírja a megadott sorszámú fejlécsort, ha az még kifér az aktuális lapra és nem összegezősor következik.

Visszatérés 0 hibátlan végrehajtás esetén,
 n jelzőkód egyébként, amely
 -1 ha a listát a képernyőre átirányítottuk,
 és az operátor a lapváltáskor az ESC billentyű leütésével jelezte, hogy a listázás folytatása szüségtelen,
 n a felhasználói C függvény visszatérési értéke, ha az nem 0.

Lásd még `r_detail_header()`, `r_header_print()`

8.4.13. r_total_init()

Funkció Az összegezők nullázása.

Használat `int r_total_init(level)`
`int level;` Az összegfokozat szintje

Leírás A rutin segítségével kikényszeríthető a megadott és az annál nagyobb összegfokozatok gyűjtőinek nullázása. A megfelelő összegfokozatok nullázása kontrollváltás esetén automatikus!

Visszatérés Nincs.

Lásd még `total_print()`

8.4.14. `r_total_page()`

Funkció Összezsor kiírása után feltételes lapdobás.

Használat `int r_total_page()`

Leírás A rutin hatására az összezsor formátum kiírása után egy új lap kezdődik, de csak akkor, ha nem követni azonnal egy alacsonyabb szintű összegfokozat kiírása. Ezzel a módszerrel elkerülhető, hogy az egyidejűleg több szintű kontrollváltáskor az alacsonyabb szintű összezsorok feleslegesen új lapon kezdődjenek.

Visszatérés Nincs.

Lásd még `r_total_print()`

8.4.15. `r_total_print()`

Funkció Összezsor(ok) kiíratása.

Használat `int r_total_print(level)`
`int level;` Az összegfokozat szintje

Leírás A rutin segítségével kiírathatjuk a megadott összegző fokozatig az összes összezsorot. Kontrollváltáskor a megfelelő szintig ez automatikus. A listázás végén az utolsó elemisor kiíratása után, ha a mindösszesen összezsor (Grand Total) létezik, és erre a listában is szükségünk van, akkor a lista lezárása előtt meg kell hívni a rutint a 0 paraméterrel!

Visszatérés 0 hibátlan végrehajtás esetén,
 n jelzőkód egyébként, amely
 -1, ha a listát a képernyőre átirányítottuk,
 és az operátor a lapváltáskor az ESC bil-
 lentyű leütésével jelezte, hogy a listá-
 zás folytatása szükségtelen,
 n a felhasználói C függvény visszatérési
 értéke, ha az nem 0.

Lásd még r_total_init(), r_total_page(), r_total_header(),
 r_total_onoff()

8.5. Allapototkezelő rutinok

A listadefinícióban a lista helyére vonatkozó információkat szituációtól függően viszonylag gyakran kell változtatni (pl. ugyanazt a listadefiníciót akarjuk használni képernyős lekérdezéshez és lokális nyomtatón való nyomtatáshoz). A lista helyének módosítására szolgálnak a következőkben ismertetett függvények.

8.5.1. r_act_detail()

Funkció Az aktuális elemisor formátum sorszámaának visszaadása.

Használat int r_act_detail()

Leírás Visszaadja, hogy a definiált elemisor formátumok közül melyik a kiválasztott.

Visszatérés -1 ha nincs kiválasztott elemisor formátum,
 n az aktív elemisor formátum sorszáma egyébként.

Lásd még r_detail_select()

8.5.2. r_act_header()

Funkció Az aktuális fejlécsor formátum sorszámaának visszaadása.

Használat int r_act_header()

Leírás	Visszaadja, hogy a definiált fejlécsor formátumok közül melyik a kiválasztott.
Visszatérés	-1 ha nincs kiválasztott fejlécsor formátum, n az aktív fejlécsor formátum sorszáma egyébként.
Lásd még	r_header_select()

8.5.3. r_act_total()

Funkció	Az aktuálisösszege sor formátum sorszámaának visszaadása.
Használat	int r_act_total()
Leírás	Visszaadja, hogy az összege sorok közül melyik az aktív.
Visszatérés	-1 ha nincs kontrollváltás n az aktív összege sor formátum sorszáma egyébként.
Lásd még	r_total_onoff()

8.5.4. r_get_first()

Funkció	A listázás fázisának lekérdezése.
Használat	int r_get_first()
Leírás	A függvény hívásának a felhasználói C függvényekben van értelme. A függvény visszaadja, hogy az "r_exec()" függvény legelső végrehajtása van-e folyamatban.
Visszatérés	1 ha az "r_exec()" függvény legelső végrehajtása van folyamatban, 0 egyébként.
Lásd még	r_exec(), r_set_first()

8.5.5. r_get_jump()

Funkció	Formátum kiírás letiltásának lekérdezése.
Használat	<code>int r_get_jump()</code>
Leírás	Visszaadja, hogy a következő kiírandó formátum kiírása tiltva van-e vagy sem. A letiltás csak az <code>"r_set_jump()"</code> rutin felhasználói C függvényből való hívásával végezhető el.
Visszatérés	1 ha a kiírás az <code>"r_set_jump()"</code> függvény hívásával tiltva van, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_set_jump()</code>

8.5.6. r_get_printf()

Funkció	Az output listafájl-mutató lekérdezése.
Használat	<code>void *r_get_printf()</code>
Leírás	Visszaadja az output listafájl-mutatóját.
Visszatérés	Az output listafájl-mutatója.
Lásd még	<code>r_set_printf()</code>

8.5.7. r_globprn_status()

Funkció	Visszaadja a hálózati nyomtató státuszát.
Használat	<code>int r_globprn_status(int class)</code> <code>int class;</code> A hálózati nyomtató "queue" száma
Leírás	Visszaadja a megadott osztályú hálózati nyomtató státuszát.
Visszatérés	-1 ha az adott hálózati nyomtatóról nincs információ, -2 ha az adott hálózati nyomtató nem fogadóképes, 0 egyébként.

Lásd még `r_set_device()`, `r_set_server()`, `r_set_class()`,
`r_redirect()`

8.5.8. `r_set_first()`

Funkció Az "`r_exec()`" függvény elsőként való végrehajtásának kikényszerítése vagy letiltása.

Használat `int r_set_first(onoff)`
`int onoff;` Be- vagy kikapcsolás

Leírás A futtatórendszer számára meghatározza, hogy a következő "`r_exec()`" végrehajtás elsőként értelmeződjön-e vagy sem. Az elsőként való végrehajtás esetén a kontrollváltás vizsgálata elmarad.

Visszatérés Nincs.

Lásd még `r_get_first()`

8.5.9. `r_set_jump()`

Funkció A következő formátum kiírásának letiltása vagy engedélyezése.

Használat `int r_set_jump(onoff)`
`int onoff;` Letiltás vagy engedélyezés

Leírás Felhasználói C függvényben hívható rutin, amely az aktuális formátum kiírását tiltja le (vagy engedélyezi).

Visszatérés Nincs.

Lásd még `r_get_jump()`

8.5.10. `r_set_printf()`

Funkció Az output listafile-mutató átállítása.

Használat `int r_set_printf(fp)`
`void *fp;` Az output listafile-mutatója

Leírás Beállítja az output listafile-mutatóját a megadottra.

Visszatérés. Nincs.

Lásd még `r_get_printf()`

8.5.11. `r_status()`

Funkció A listagenerálási állapot lekérdezése.

Használat `int r_status(act)`
`int *act;` Az aktuális sorszám

Leírás Visszaadja, hogy a listagenerálás során milyen típusú és milyen sorszámú formátum kiírása van folyamatban. A típus a következők valamelyike:
`F_HEADER`: fejlécsor formátum,
`F_DETAIL`: elemisor formátum,
`F_TOTAL`: összecsor formátum.

Ha a sorszámra nincs szükség, akkor az 'act' paraméter lehet NULL. A függvény hívásának akkor van értelme, ha az őt hívó felhasználói C függvény több funkció ellátására képes a listagenerálási állapottól függően, és az esetleges mélyebb modulbeágyazás miatt a futtatórendszer-től kapott paraméterek nem hozzáférhetők.

Visszatérés Az éppen kiírás alatt lévő formátum típusa.

Lásd még `r_act_header()`, `r_act_detail()`, `r_act_total()`

8.6. Adatlekérdező és módosító rutinok

A következő rutinokkal a lista adattartalmát kédezhetjük le, illetve módosíthatjuk.

8.6.1. `r_atodat()`

Funkció Karakteres dátum átalakítása belső ábrázolású formába.

Használat `long r_atodat(dstr)`
`char *dstr;` A dátum stringje

Leírás Az átadott karakteres dátum konverziója tömörített, belső ábrázolású formába. A karakteres

dátum értelmezése a beállított dátum formától függ.

Visszatérés A dátum tömörített formájú értéke.

Lásd még `r_set_datemode()`, `r_convdat()`

8.6.2. `r_convdat()`

Funkció Belső ábrázolású dátum átalakítása karakteres formába.

Használat `char *r_convdat(dl)`
`long ld;` A dátum tömörített értéke

Leírás Az átadott tömörített, belső ábrázolású dátumot karakteres formába konvertálja, és visszaadja egy statikus karaktertömbben. A karakteres dátum formája a beállított dátum formától függ.

Visszatérés A karakteres dátumot tartalmazó statikus karaktertömb címe.

Lásd még `r_set_datemode()`, `r_atodat()`

8.6.3. `r_d_all_valued()`

Funkció Az összes elemi változó feltöltöttségének jelzése.

Használat `int r_d_all_valued(onoff)`
`int onoff;` Be-, kikapcsolás

Leírás Jelzi a futtatórendszer számára, hogy az összes elemi változó kapott (`onoff = 1`), vagy nem kapott értéket (`onoff = 0`).

Visszatérés Nincs.

Lásd még `r_d_valued()`, `r_d_is_valued()`, `r_d_set_value()`

8.6.4. `r_d_buffer()`

Funkció Az elemi adatterület bufferének lekérdezése.

Használat	<code>char *r_d_buffer()</code>
Leírás	Visszaadja az elemi adatterület számára automatikusan allokált memóriaterület kezdőcímét.
Visszatérés	Az elemi adatterület bufferének címe.
Lásd még	<code>r_d_buflen()</code>

8.6.5. `r_d_buflen()`

Funkció	Az elemi adatterület méretének lekérdezése.
Használat	<code>int r_d_buflen()</code>
Leírás	Visszaadja az elemi adatterület méretét byte-ban.
Visszatérés	Az elemi adatterület mérete.
Lásd még	<code>r_d_buffer()</code>

8.6.6. `r_d_get_value()`

Funkció	Elemi változó aktuális értékeinek lekérdezése.
Használat	<code>int r_d_get_value(sernum, outbuf)</code> <code>int sernum;</code> Az elemi változó sorszáma <code>char *outbuf;</code> Az output buffer
Leírás	A megadott sorszámú elemi változó értékét betölti a második paraméterként megadott bufferbe. Az output buffer méretének elegendőnek kell lennie az érték tárolásához.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú elemi változó nem létezik, vagy korábban nem kapott értéket, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_d_set_value()</code>

8.6.7. `r_d_is_valued()`

Funkció	Az elemi változó feltöltöttségének lekérdezése.
---------	---

Használat	<code>int r_d_is_valued(sernum)</code> <code>int sernum;</code>	Az elemi változó sorszáma
Leírás	Visszaadja, hogy a megadott elemi változó kapott-e valamilyen módon értéket.	
Visszatérés	0 ha az elemi változó még nem kapott értéket, 1 egyébként.	
Lásd még	<code>r_d_set_value()</code> , <code>r_d_valued()</code> , <code>r_d_all_valued()</code>	

8.6.8. `r_d_set_value()`

Funkció	Elemi változó értékének beállítása.	
Használat	<code>int r_d_set_value(sernum, inbuf)</code> <code>int sernum;</code> <code>char *inbuf;</code>	Az elemi változó sorszáma Az input buffer
Leírás	A megadott sorszámú elemi változó értékét betölti a második paraméterként megadott bufferből.	
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú elemi változó nem létezik, 0 egyébként.	
Lásd még	<code>r_d_get_value()</code>	

8.6.9. `r_d_valued()`

Funkció	Elemi változó feltöltöttségének jelölése.	
Használat	<code>int r_d_valued(sernum, onoff)</code> <code>int sernum;</code> <code>int onoff;</code>	Az elemi változó sorszáma Be- vagy kikapcsolás
Leírás	Jelzi a futtató rendszer számára, hogy az elemi változó kapott-e értéket. Ha egy elemi változónak az " <code>r_d_set_value()</code> " függvénnyel értéket adunk, akkor az mindaddig "értékkel rendelkező", amíg az " <code>r_d_valued()</code> " függvénnyel ezt meg nem változtatjuk.	
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú elemi változó nem létezik, 0 egyébként.	

Lásd még `r_d_set_value()`

8.6.10. `r_get_count()`

Funkció Számláló lekérdezése.

Használat `int r_get_count(level, pcount)`
`int level;` Az összegző szintje
`long *pcount;` Az output érték változója

Leírás A megadott szintű számláló értékét betölti az output változóba.

Visszatérés -1 ha a megadott szintűösszezsor nem létezik,
0 egyébként.

Lásd még `r_set_count()`

8.6.11. `r_get_total()`

Funkció Összegző lekérdezése.

Használat `int r_get_total(level, sernum, ptotal)`
`int level;` Az összegző szintje
`int sernum;` Az ö. elemi v. sorszáma
`double *ptotal;` Az output érték változója

Leírás A megadott szintű és sorszámu összegző értékét betölti az output változóba.

Visszatérés -1 ha a megadott szintűösszezsor nem létezik,
vagy ha a megadott sorszámu elemi változó nem létezik, vagy ha a megadott sorszámu elemi változó nem összegzett változó,
0 egyébként.

Lásd még `r_set_total()`

8.6.12. `r_o_get_value()`

Funkció Elemi változó előző értékének lekérdezése.

Használat `int r_o_get_value(sernum, outbuf)`
`int sernum;` Az elemi változó sorszáma
`char *outbuf;` Az output buffer

Leírás	A megadott sorszámú elemi változó előző értékét betölti a második paraméterként megadott bufferbe. Az output buffer méretének elegendőnek kell lennie az érték tárolásához.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú elemi változó nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	r_d_get_value()

8.6.13. r_set_count()

Funkció	Számláló értékének beállítása.
Használat	<pre>int r_set_count(level, pcount) int level; Az összegző szintje long *pcount; Az input érték változója</pre>
Leírás	A megadott szintű számláló értékét betölti az input változóból.
Visszatérés	-1 ha a megadott szintűösszegsor nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	r_get_count()

8.6.14. r_set_total()

Funkció	Összegző értékének beállítása.
Használat	<pre>int r_set_total(level, sernum, ptotal) int level; Az összegző szintje int sernum; Az ö. elemi v. sorszáma double *ptotal; Az input érték változója</pre>
Leírás	A megadott szintű és megadott sorszámú összegző értékét betölti az input változóból.
Visszatérés	-1 ha a megadott szintűösszegsor nem létezik, vagy ha a megadott sorszámú elemi változó nem létezik, vagy ha a megadott sorszámú elemi változó nem összegzett változó, 0 egyébként.
Lásd még	r_get_total()

8.6.15. `r_sysdate()`

Funkció	A számítógépben beállított dátum lekérdezése.
Használat	<code>long r_sysdate()</code>
Leírás	Visszaadja a számítógépben beállított dátumot tömörített, belső formában.
Visszatérés	A gépi dátum tömörített formában.
Lásd még	<code>r_convdat()</code> , <code>r_atodat()</code> , <code>r_s_set_value()</code>

8.6.16. `r_s_get_value()`

Funkció	Rendszerváltozó értékének lekérdezése.
Használat	<code>int r_s_get_value(sernum,outbuf)</code> <code>int sernum;</code> A rendszerváltozó sorszáma <code>char *outbuf;</code> Az output buffer
Leírás	A megadott sorszámú rendszerváltozó értékét betölti a második paraméterként megadott bufferbe. Az output buffer méretének elegendőnek kell lennie az érték tárolásához. A sorszám a következők valamelyike lehet: <code>S_PAGENO</code> (az aktuális lapszám, típusa: <code>T_LONG</code>), <code>S_DATE</code> (az aktuális dátum, típusa: <code>T_DATE</code>), <code>S_LINENO</code> (az aktuális lapon kiírt fizikai sorok száma, típusa: <code>T_INT</code>), <code>S_LINEGL</code> (ez eddig kiírt összes fizikai sorok száma, típusa: <code>T_LONG</code>) (definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú rendszerváltozó nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_s_set_value()</code>

8.6.17. `r_s_set_value()`

Funkció	Rendszerváltozó értékének beállítása.
---------	---------------------------------------

Használat	int r_s_set_value(sernum, inbuf) int sernum; A rendszerváltozó sorszáma char *inbuf; Az input buffer
Leírás	A megadott sorszámú rendszerváltozó értékét betölti a második paraméterként megadott bufferből. A sorszám az előző pontban ismertetettek valamelyike lehet.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú rendszerváltozó nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	r_d_get_value()

8.7. Az elemi változók kezelőrutinjai

Összetettebb listaműveletek esetén szükség lehet az elemi változók különböző jellemzőinek dinamikus lekérdezésére. Ezt a célt szolgálják az ebben a pontban ismertetett függvények.

8.7.1. r_d_dec()

Funkció	Az elemi változó decimális számjegyeinek lekérdezése.
Használat	int r_d_dec(sernum) int sernum; Az elemi változó sorszáma
Leírás	Visszaadja az elemi változó decimális jegyeinek a számát.
Visszatérés	Az elemi változó decimális jegyeinek a száma.
Lásd még	r_d_length()

8.7.2. r_d_is_total()

Funkció	Visszaadja, hogy az elemi változó összegzett változó-e.
Használat	int r_d_is_total(sernum) int sernum; Az elemi változó sorszáma

Leírás	Visszaadja, hogy a megadott sorszámú elemi változóra van-e összegzés.
Visszatérés	1 ha az elemi változó összegzett változó, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_d_total_onoff()</code>

8.7.3. `r_d_length()`

Funkció	Az elemi változó kiírási szélességének lekérdezése.
Használat	<code>int r_d_length()</code> <code>int sernum;</code> Az elemi változó sorszáma
Leírás	Visszaadja az elemi változó kiírási szélességét.
Visszatérés	Az elemi változó kiírási szélessége.
Lásd még	<code>r_d_dec()</code> , <code>r_d_size()</code>

8.7.4. `r_d_name()`

Funkció	Az elemi változó nevének lekérdezése.
Használat	<code>char *r_d_name(sernum)</code> <code>int sernum;</code> Az elemi változó sorszáma
Leírás	Visszaadja az elemi változó nevét.
Visszatérés	Az elemi változó neve.
Lásd még	<code>r_d_sernum()</code>

8.7.5. `r_d_number()`

Funkció	Az elemi változók számának lekérdezése.
Használat	<code>int r_d_number()</code>
Leírás	Visszaadja az elemi változók számát.
Visszatérés	Az elemi változók száma.

Lásd még `r_d_sernum()`

8.7.6. `r_d_offset()`

Funkció Az elemi változó elemi adatterületen belüli pozíciójának lekérdezése.

Használat `int r_d_offset(sernum)`
`int sernum;` Az elemi változó sorszáma

Leírás Visszaadja az elemi változónak az elemi adatterületen belüli kezdőpozícióját.

Visszatérés Az elemi változó elemi adatterületen belüli kezdőpozíciója.

Lásd még `r_d_buffer()`, `r_d_size()`

8.7.7. `r_d_sernum()`

Funkció Az elemi változó sorszámaának lekérdezése.

Használat `int r_d_sernum(name)`
`char *name;` Az elemi változó neve

Leírás Visszaadja a megadott nevű elemi változó sorszámaát.

Visszatérés Az elemi változó sorszáma.

Lásd még `r_d_name()`

8.7.8. `r_d_size()`

Funkció Az elemi változó belső ábrázolású mérete.

Használat `int r_d_size(sernum)`
`int sernum;` Az elemi változó sorszáma

Leírás Visszaadja az elemi változó belső ábrázolású méretét.

Visszatérés Az elemi változó mérete.

Lásd még `r_d_type()`

8.7.9. `r_d_total_onoff()`

Funkció	Az elemi változó összegzésének ki-, ill. bekapcsolása.
Használat	<pre>int r_d_total_onoff(sernum,onoff) int sernum; Az elemi változó sorszáma int onoff; Ki- vagy bekapcsolás</pre>
Leírás	Ki (onoff = 0) vagy bekapcsolja (onoff = 1) a megadott sorszámú elemi változóra az összegzést.
Visszatérés	-1 hibás paraméter esetén, vagy ha az elemi változó nem numerikus, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_d_is_total()</code>

8.7.10. `r_d_type()`

Funkció	Az elemi változó típusának lekérdezése.
Használat	<pre>int r_d_type(sernum) int sernum; Az elemi változó sorszáma</pre>
Leírás	Visszaadja az elemi változó típusát, amely a következők valamelyike lehet: <pre>T_BYTE (1 byte-os előjeles egész), T_UBYTE (1 byte-os előjel nélküli egész), T_INT (2 byte-os előjeles egész), T_UINT (2 byte-os előjel nélküli egész), T_LONG (4 byte-os előjeles egész), T_DATE (dátum belső formátumú, 4 byte-on), T_FLOAT (4 byte-os lebegőpontos érték), T_DOUBLE (8 byte-os lebegőpontos érték), T_TEXT (szöveg)</pre> (definiíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).
Visszatérés	Az elemi változó típusa.
Lásd még	<code>r_d_size()</code>

8.7.11. `r_uniq_total()`

Funkció	Az elemi adatterületen ismétlődően érkező adat összegzésének korlátozása.
---------	---

Használat `int r_uniq_total(sernum)`
`int sernum;` Az elemi változó sorszáma

Leírás Több adatállományból összeállított listáknál előfordul, hogy egy elemi változó a legmélyebb összegfokozaton csak egy értéke van, de az összegfokozaton belül több rekord is van. Ha e változót összegezzük, akkor ennek értéke annyiszor kummulálódik, ahány rekord tartozik az összegfokozathoz. Ezt elkerülhetjük az `"r_uniq_total()"` függvény hívásával, amely hatására a megadott sorszámu elemi változóra a legmélyebb összegfokozatban csak az első érték számíthat. A függvény használatára tipikus példa egy numerikus kontrollváltozó összegezése.

Visszatérés -1 ha a megadott sorszámu elemi változó nem létezik, vagy nem összegzett változó,
 0 egyébként.

Lásd még `r_d_sernum()`

8.8. Formátumkezelő rutinok

Mint a korábbiakban már leírtuk, az egyes listadefiníciókban több elemi-, fejléc- ésösszecsor formátum definiálható. Az ezek kezelését (kiválasztását, letiltását stb.) végző rutin halmazt ismertetjük a következőkben.

8.8.1. `r_detail_name()`

Funkció A megadott sorszámu elemisor formátum nevének visszaadása.

Használat `char *r_detail_name(sernum)`
`int sernum;` Az elemisor formátum sorszáma

Leírás Visszaadja a megadott elemisor formátum nevét.

Visszatérés 0 ha nincs ilyen sorszámu elemisor formátum, illetve a formátumnak nincs neve,
 n a formátum neve egyébként.

Lásd még `r_total_sernum()`

8.8.2. `r_detail_number()`

Funkció	A definiált elemisor formátumok számának visszaadása.
Használat	<code>int r_detail_number()</code>
Leírás	Visszaadja a definiált elemisorok számát.
Visszatérés	A definiált elemisorok száma.
Lásd még	<code>r_detail_sernum()</code> , <code>r_detail_name()</code>

8.8.3. `r_detail_onoff()`

Funkció	Elemisor kiírásának letiltása.
Használat	<code>int r_detail_onoff(sernum,onoff)</code> <code>int sernum;</code> Az elemisor sorszáma <code>int onoff;</code> Ki- vagy bekapcsolás
Leírás	A megadott sorszámu elemisor kiírását letiltja (<code>onoff = 0</code>), illetve engedélyezi (<code>onoff = 1</code>).
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámu elemisor nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_detail_sernum()</code> , <code>r_detail_name()</code>

8.8.4. `r_detail_select()`

Funkció	Az aktuális elemisor beállítása.
Használat	<code>int r_detail_select(sernum)</code> <code>int sernum;</code> Az elemisor sorszáma
Leírás	Átállítja az aktuális elemisort a megadott sorszámuira. A lista inicializálása után automatikusan az 1-es sorszámu elemisor az aktuális.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámu elemisor nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_detail_print()</code>

8.8.5. r_detail_sernum()

Funkció	A megadott nevű elemisor formátum sorszámanak lekérdezése.
Használat	<code>int r_detail_sernum(name)</code> <code>char *name;</code> Az elemisor formátum neve
Leírás	Visszaadja a megadott nevű elemisor sorszámat.
Visszatérés	-1 ha a megadott nevű elemisor nem létezik, n az elemisor sorszáma egyébként.
Lásd még	<code>r_detail_name()</code>

8.8.6. r_get_detprint()

Funkció	Az elemisor formátum kiírás letiltásának lekérdezése.
Használat	<code>int r_get_detprint()</code>
Leírás	Visszaadja, hogy az elemisor formátum kiírása le van-e tiltva.
Visszatérés	0 ha az elemisor formátum kiírása le van tiltva, 1 egyébként.
Lásd még	<code>r_set_detprint()</code>

8.8.7. r_header_name()

Funkció	Fejlécsor formátum nevének lekérdezése.
Használat	<code>char *r_header_name(sernum)</code> <code>int sernum;</code> A fejlécsor formátum sorszáma
Leírás	Visszaadja a megadott fejlécsor formátum nevét.
Visszatérés	0 ha nincs ilyen sorszámu fejlécsor formátum, illetve a formátumnak nincs neve, n a formátum neve egyébként.
Lásd még	<code>r_header_sernum()</code>

8.8.8. `r_header_number()`

Funkció	A definiált fejlécsor formátumok számának lekérdezése.
Használat	<code>int r_header_number()</code>
Leírás	Visszaadja a definiált fejlécsorok számát.
Visszatérés	A definiált fejlécsorok száma.
Lásd még	<code>r_header_sernum()</code> , <code>r_header_name()</code>

8.8.9. `r_header_onoff()`

Funkció	Fejlécsor kiírásának letiltása.
Használat	<code>int r_header_onoff(sernum, onoff)</code> <code>int sernum;</code> A fejlécsor sorszáma <code>int onoff;</code> Ki- vagy bekapcsolás
Leírás	A megadott sorszámú fejlécsor kiírását letiltja (<code>onoff = 0</code>), illetve engedélyezi (<code>onoff = 1</code>).
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú fejlécsor nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_header_sernum()</code> , <code>r_header_name()</code>

8.8.10. `r_header_select()`

Funkció	Az aktuális fejlécsor beállítása.
Használat	<code>int r_header_select(sernum)</code> <code>int sernum;</code> A fejlécsor sorszáma
Leírás	Atállítja az aktuális fejlécsort a megadott sorszámúra. A lista inicializálása után automatikusan az 1-es sorszámú fejlécsor az aktuális.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú fejlécsor nem létezik, 0 egyébként.
Lásd még	<code>r_header_print()</code>

8.8.11. r_header_sernum()

Funkció	A megadott nevű fejlécsor formátum sorszámaának lekérdezése.
Használat	int r_header_sernum(name) char *name; A fejlécsor formátum neve
Leírás	Visszaadja a megadott nevű fejlécsor sorszámat.
Visszatérés	-1 ha a megadott nevű fejlécsor nem létezik, a fejlécsor sorszáma egyébként.
Lásd még	r_header_name()

8.8.12. r_set_detprint()

Funkció	Az elemisor formátum kiírásának letiltása vagy engedélyezése.
Használat	int r_set_detprint(onoff) int onoff; Letiltás vagy engedélyezés
Leírás	A különböző listázások során gyakran előfordul, hogy az elemisorokra a listában nincs szükségünk, csak a kontrollváltásokra és az ezzel összefüggő összegzésekre, számlálásokra és átlagokra. Ilyenkor az elemisor kiíratását tilthatjuk le vagy engedélyezhetjük e rutin segítségével.
Visszatérés	Nincs.
Lásd még	r_detail_select()

8.8.13. r_searchcontrol()

Funkció	Azösszecsor kontrollváltozójának lekérdezése.
Használat	int r_searchcontrol(sernum) int sernum; Azösszegző fokozat szintje
Leírás	Visszaadja a kértösszecsor kontrollváltozójának sorszámat.

Visszatérés -1 ha a kértösszegsor nem létezik,
 n a kontrollváltozónak kijelölt elemi változó
 sorszama egyébként.

8.8.14. `r_total_name()`

Funkció A megadott sorszámúösszegsor formátum nevének
 lekérdezése.

Használat `char *r_total_name(sernum)`
 `int sernum;` Azösszegsor sorszáma

Leírás Visszaadja a megadott sorszámúösszegsor formá-
 tum nevét.

Visszatérés 0 ha nincs ilyen sorszámúösszegsor formátum,
 illetve a formátumnak nincs neve,
 n a formátum neve egyébként.

Lásd még `r_total_sernum()`

8.8.15. `r_total_number()`

Funkció A definiáltösszegsor formátumok számának lekér-
 dezése.

Használat `int r_total_number()`

Leírás Visszaadja a definiáltösszegsorok számát.

Visszatérés A definiáltösszegsorok száma.

Lásd még `r_total_sernum()`, `r_total_name()`

8.8.16. `r_total_only_more()`

Funkció Egy tételesösszegző fokozat kiírásának
 letiltása.

Használat `int r_total_only_more(sernum)`
 `int sernum;` Azösszegsor szintje

Leírás A függvény hatására a futtatórendszer a megadott szintűösszegező formátumot csak akkor írja ki, ha az összegező csoportjában egynél több rekord volt.

Visszatérés -1 hibás paraméter esetén,
0 egyébként.

Lásd még r_total_sernum(), r_total_name()

8.8.17. r_total_onoff()

Funkció A megadott összegező ki-, illetve bekapcsolása.

Használat int r_total_onoff(sernum,onoff)
int sernum; A kívánt összegező szintje
int onoff; Ki- vagy bekapcsolás

Leírás A megadott szintű összegezőt kapcsolja ki, illetve be. A sernum paraméter dinamikusan az "r_total_sernum()" függvénnyel kérdezhető le.

Visszatérés -1 ha az megadott szintű összegező nem létezik,
0 egyébként.

Lásd még r_total_sernum()

8.8.18. r_total_sernum()

Funkció A megadott nevű összegező formátum szintjének lekérdezése.

Használat int r_total_sernum(tname)
char *tname; Az összegező formátum neve

Leírás Visszaadja a megadott nevű összegező szintjét. A sorszáma az "r_total_onoff()" függvény számára, mint paraméterre lehet szükség.

Visszatérés -1 ha a megadott nevű összegező nem létezik,
n az összegező szintje egyébként.

Lásd még r_total_onoff()

8.8.19. `r_total_to_detail()`

Funkció	Összezsor formátumból elemisor formátum képzése.
Használat	<code>int r_total_to_detail()</code>
Leírás	Ha az elemisorok kiírását az <code>"r_set_detprint()"</code> rutinnal letiltjuk, akkor többnyire a legbelső szintű kontrollváltás összezsora veszi át az elemisor szerepét. Ekkor az összezsorból e rutin segítségével törölhetjük a <code>TOTAL_PAGE</code> és a <code>TOTAL_HEADER</code> hashmark parancsokat.
Visszatérés	Nincs.
Lásd még	<code>r_setdetprint()</code>

8.9. Egyéb rutinok

A következő rutinok a futtatórendszer belső függvényei, használatuk a felhasználó C programjából tilos. A dokumentációban való szerepeltetésük csak a leírás teljességét szolgálja.

8.9.1. `r_check()`

Funkció	Listadefiníció beolvasásának ellenőrzése.
Használat	<code>void r_check()</code>
Leírás	Ellenőrzi, hogy van-e beolvasott listadefiníció.
Visszatérés	Nincs.

8.9.2. `r_cmd_need_arg()`

Funkció	Hashmark parancs kötelező paraméterének lekérdezése.
Használat	<code>int r_cmd_need_arg(hc)</code> <code>int hc;</code> A hashmark parancs sorszáma
Leírás	Visszaadja, hogy a hashmark parancsnak van-e kötelező paramétere.

Visszatérés	0	ha a hashmark parancsnak nincs kötelező paramétere,
	1	egyébként.

8.9.3. r_control_check()

Funkció	Kontrollváltás lekérdezése.
Használat	<code>int r_control_check()</code>
Leírás	A függvény visszaadja, hogy a következő "r_exec()" hívásnál melyik összegző szinten lesz kontrollváltás.
Visszatérés	-1 ha nincs kontrollváltás, n a kontrollváltás összegző szintje egyébként.
Lásd még	<code>r_exec()</code>

8.9.4. r_create_report()

Funkció	Üres listadefiníció létrehozása.
Használat	<code>int r_create(name)</code> <code>char *name;</code> A listadefiníció neve
Leírás	A megadott névvel létrehoz egy üres listadefiníciót.
Visszatérés	Nincs.

8.9.5. r_cummulate()

Funkció	A megadott elemi változó értékének hozzáadása a megfelelő összegzőkhöz.
Használat	<code>int r_cummulate(sernum)</code> <code>int sernum;</code> Az elemi változó sorszáma
Leírás	A megadott sorszámú elemi változó aktuális értékét hozzáadja a megfelelő összegzőkhöz.
Visszatérés	-1 ha a megadott sorszámú változó nem létezik, illetve nem összegzett változó,

0 ha az elemi változó egyedi összegzett változó, és a legbelső kontrollváltáson belül már összegzésre került,
 1 egyébként.

Lásd még `r_uniq_total()`

8.9.6. `r_endspool()`

Funkció Hálózati nyomtatás lezárása.

Használat `int r_endspool()`

Leírás Lezárja a hálózati nyomtatást.

Visszatérés -1 hiba esetén,
 0 egyébként.

8.9.7. `r_exec_func()`

Funkció Felhasználói C függvény név szerinti végrehajtása.

Használat `r_exec_func(name, table, level, isafter)`
 `char *name;` A C függvény neve
 `int table;` A formátum típusa
 `int level;` A formátum sorszáma
 `int isafter;` Végrehajtás utáni hívás

Leírás A rutint a futtatórendszer hívja, programból való hívása tilos.

8.9.8. `r_spool()`

Funkció Inicializálja a hálózati nyomtatást.

Használat `int r_spool(sname, class, copies)`
 `char *sname;` A server neve
 `int class;` A spool osztály
 `int copies;` A kért példányszám

Leírás Inicializálja a hálózati nyomtatást.

Visszatérés -1 hiba esetén,
 0 egyébként.

8.9.9. r_write()

Funkció	Listdadefiníció kiírása leíró file-ba.
Használat	<code>int r_write(fname)</code> <code>char *fname;</code> A leíró file neve
Leírás	Kiírja az aktuális listadefiníciót a megadott nevű leíró file-ba.
Visszatérés	-1 hiba esetén, 0 egyébként.

8.10. Csatlakozási pontok rutinjai

A következő rutinok a felhasználói C függvények és a futtató rendszer kapcsolatát teremtik meg.

8.10.1. r_set_funcs()

Funkció	A felhasználói C függvények táblájának átadása a futtatórendszer számára.
Használat	<code>int r_set_funcs(cft)</code> <code>struct CFUNC *cft;</code> A REPEDIT által generált C függvénytábla
Leírás	Ennek a függvénynek a segítségével lehet a listadefinícióban megadott felhasználói C függvények tábláját a futtató rendszer számára ismertté tenni. E függvény hívása után a futtatórendszer az egyes formátumokhoz rendelt "Before" és "After" C függvényeket el tudja érni, a hivatkozásokat az "r_exec()" végrehajtása során fel tudja oldani. A függvény paramétere a REPEDIT editor által generált felhasználói C függvénytábla kell.
Visszatérés	A listadefinícióban definiált felhasználói C függvények száma.
Lásd még	<code>r_set_before()</code> , <code>r_set_after()</code>

8.10.2. `r_set_before()`

Funkció Sorformátumhoz kiírás előtt végrehajtandó C függvény hozzárendelése.

Használat

```
int r_set_before(table, sernum, fn, fp)
    int table;           A formátum típusa
    int sernum;          A táblabeli sorszám
    char *fn;            A felhasználói C függvény neve
                           A felhasználói C függvény
    int (*fp)();
```

Leírás A rutin segítségével a sorformátum kiírása előtt végrehajtandó felhasználói C függvényt rendelhetünk a sorformátumhoz. A table paraméter azt adja meg, hogy melyik típusú sorformátumhoz akarunk C függvényt rendelni. Lehetséges értékei:

```
F_HEADER (fejlécsor),
F_DETAIL (elemisor) vagy
F_TOTAL (összege sor)
```

(definiációjuk a MIREP.H headerfile-ban).

A sernum paraméter a sorformátum sorszáma, illetve összege sornál a szintje, az fn paraméter a C függvény neve, az fp paraméter pedig a C függvény.

Visszatérés A definiált felhasználói C függvények száma.

Lásd még `r_set_after()`, `r_set_funcs()`

8.10.3. `r_set_after()`

Funkció Sorformátumhoz kiírás után végrehajtandó C függvény hozzárendelése.

Használat

```
int r_set_after(table, sernum, fn, fp)
    int table;           A formátum típusa
    int sernum;          A táblabeli sorszám
    char *fn;            A felhasználói C függvény neve
                           A felhasználói C függvény
    int (*fp)();
```

Leírás A rutin segítségével a sorformátum kiírása után végrehajtandó felhasználói C függvényt rendelhetünk a sorformátumhoz. A table paraméter azt adja meg, hogy melyik

típusú sorformátumhoz akarunk C függvényt rendelni. Lehetséges értékei:

F_HEADER (fejlécsor),
F_DETAIL (elemisor) vagy
F_TOTAL (összecsor)

(definíciójuk a MIREP.H headerfile-ban).

A sernum paraméter a sorformátum sorszáma, illetve összezsornál a szintje,
az fn paraméter a C függvény neve,
az fp paraméter pedig a C függvény.

Viisszatérés A definiált felhasználói C függvények száma.

Lásd még r_set_before(), r_set_funcs()

8.11. A felhasználói C függvények

A felhasználói C függvények a jól körülhatárolt illeszkedési pontokon kapják meg a vezérlést a MIREP futtató rendszerétől.

Funkció Sorformátumhoz kiírása előtt vagy után különleges funkciók ellátása.

Használat `int USERFUNCTION(table, level, isafter)`
 `int table;` A formátum típusa
 `int level;` Formátum sorszáma
 `int isafter;` Végrehajtás utáni hívás?

A függvény neve természetesen a listadefinícióban megadott kell, hogy legyen. A paraméterek csak abban az esetben fontosak, ha ugyanazt a felhasználói C függvényt több formátumhoz, ill. végrehajtás előtt hívandó és után hívandó függvényként is a lista-definícióba illesztettük. Ekkor ugyanis a paraméterek alapján lehet eldönteni, hogy a függvény milyen végrehajtási fázisban kapja meg a vezérlést.

A függvény tetszőleges utasításokat tartalmazhat, beleértve az egyes futtatórendszerhez tartozó rutinok hívását is. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne végezzünk el olyan műveletet, amely a listagenerálás logikájával ellentétes.

A függvény visszatérési értéke nagyon fontos:

0 esetén a listagenerálás folytatódik,
n (egyébként) az "r_exec()" függvény a hatáskörébe tartozó feladatokat nem végzi el, és a megadott visszatérési értékkel visszatér a felhasználói programba.

9. A listázás környezete

A hálózati listázásról már az eddigiekben is gyakran esett szó. Most összefoglaljuk a tudnivalókat.

A hálózati listázás sajátosságai:

- Nem lehet előre tudni, milyen típusú nyomtatón fog kiíródni az állomány.
- Célszerű megengedni az átirányításokat, vagyis a listát lehessen kérni lokális nyomtatóra, globális nyomtatóra, konzolra, file-ba.
- A globális nyomtató akármelyik server-en lehet.
- A file-ba kért listáknak felhasználónként el kell különülniük.

A MIxxx rendszerekben és könyvtárakban a fenti problémákra létezik egy javasolt megoldás.

9.1. Nyomtatók illesztése

A hálózathoz tudnunk kell tetszés szerinti nyomtatót illeszteni. Nem érdemes megpróbálni lefedni az összes elérhető nyomtatót; egészen biztosan a készenlét napján jelentkezik valaki egy újjal.

Helyette eszközt kell adni a felhasználónak a nyomtató illesztésére. Az eszközzel egy szűrőfile-t lehet létrehozni, amelyet a lista végrehajtása közben a kiíró programrészt automatikusan felhasznál.

9.1.1. Szűrőfile-ok

Az egyes szűrőfile-ok azt határozzák meg, hogy a MIREP által generált belső formában létrehozott lista milyen módon kerüljön ki az aktuális nyomtatóra. A szűrőfile-ok nevének kiterjesztése kötelezően .PTC (Pseudo Text Conversion).

A szűrőfile-ok alapvetően a következőket tartalmazzák:

- Standard nyomtatóvezérlő szekvenciák (pl. dőlt betű, karakterméret stb.).
- Ékezetes karaktereknek megfelelő szekvenciák.
- Kvázigrafikus karakterek szekvenciái.

- Speciális, ún. USER szekvenciák (pl. széles lapos betűk).
- Karakter elrendelések.

A MIREP disztributív anyagában lévő szűrőfile-ok:

BROTHER	.PTC	Brother M-1709,
CONSOL	.PTC	CWI szabvány karakterkészlet
		vezérlés nélkül,
EPSON	.PTC	EPSON, tetszőleges típus,
IBM	.PTC	IBM nyomtató,
IBM-EPS	.PTC	IBM karakterkészlet EPSON vezérléssel,
NONE	.PTC	ékezet és vezérlés nélkülire konvertálás.

A szűrőfile-okat a PTCED editor programmal (Pseudo Text Conversion Editor). lehet létrehozni és módosítani.

9.1.2. PTCED szűrőfile editor

A PTCED editor lehetőséget ad arra, hogy egy nyomtatóhoz szűrőfile formájában definiáljuk az ékezetes betűk, nyomtatóvezérlő parancsok stb. konkrét nyomtatási byte-szekvenciáit.

Az editorral létrehozhatunk új szűrőfile-t, vagy módosíthatunk egy már meglévőt.

A következő ábrákon az EPSON.PTC szűrőfile tartalma látható.

9.1.2.1. A PTCED indítása

A program hívása:

```
>PTCED [-b] ptcfile
```

ahol ptcfile a szűrőfile neve
-b a fekete-fehér üzemmódot jelöli.

A program használata során a kiemelt betű, vagy a kurzorbillentyűkkel való ráállás után az ENTER billentyű leütésével hajthatjuk végre a kívánt funkciót.

Az ESC billentyű az aktuális funkció vagy menü elhagyását jelenti.

A program indítása után megjelenő fő menü:

EPSON.PTC
Standard control bytes
User control bytes
Accentuated letters
Graphic characters
Other input-output strings
Character table
Description of PTC file
Read in DOG's CNV file
Test actual setting
Write tables to file

A menü egyes tételei rendre a következők:

- Standard nyomtatóvezérlések táblázata.
- Felhasználó (USER) által definiált speciális vezérlések táblázata.
- Ékezetes betűk táblázata.
- Kvázigrafikus karakterek táblázata.
- Input-output string-táblázat.
- Karakterkonverziós tábla.
- Szűrőfile leírás megadása.
- DOG konvertáló táblázat beolvasása.
- Szűrőfile tesztelése.
- Kimentés file-ba.

Az Input-output stringek táblázatában tetszőleges karakter-sorozatra határozhatjuk meg, hogy milyen karaktersorozat kerüljön ki helyette.

A szűrőfile leírás megadásával tetszőleges magyarázó szöveget rendelhetünk a szűrőfile-hoz.

A DOG konvertáló táblázat beolvasása arra ad lehetőséget, hogy azok a felhasználók, akik rendelkeznek a DOG szövegformázó környezettel (Magister Software, (c) 1987) és az ott definiált konverziós file-okat fel akarják használni, e funkcióval beolvashatják azokat.

A kimentés file-ba funkciót csak akkor kell használni, ha a PTCED indításakor megadott szűrőfile helyett egy másik file-ba akarjuk az aktuális állapotot kimenteni.

A többi funkciót a következő fejezetekben ismertetjük.

Minden egyes inputra megadható üres output, ami azt jelenti, hogy

az adott szűrőfile használatakor ennek az inputnak a hatására nem íródik ki semmi.

A következő funkciók input-output táblázat formájában kezelhetők.

Az input értékek nem módosíthatók.

Az output .byte-szekvencia megadásának lehetséges módjai:

- Az egyes byte-ok numerikus értékek megadása, egymástól vesszővel elválasztva,
- A látható karakterek karakteres formában való megadása idézőjel közé zárva (egy idézőjelpár között több ASCII karakter is szerepelhet).

A numerikus értékek megadási módját az F3 billentyű leütése után választhatjuk ki:

Decimal: decimális kód,
 Octal : oktális kód,
 Hexa : hexadecimális kód.

Az F4 billentyűvel a 127-es karakternél magasabb értékű karakterek kiírási módját változtathatjuk:

Numeric : az F3-mal beállított numerikus forma,
 Character: karakteres forma.

Az F2 billentyű az aktuális táblázat és a karakterkonverziós táblázat közötti váltást teszi lehetővé.

9.1.2.2. A standard nyomtatóvezérlések

A funkció kérésekor a 10. ábrán látható táblázat jelenik meg:

Standard control bytes		
Description of	Input	Output
Init printer		No output.....
Reset printer		No output.....
Help page		No output.....
Underline on		ESC, '-' ,1
Underline off		ESC, '-' ,0
Double strike on		ESC, 'G'
Double strike off		ESC, 'H'
Italic/alternate on		ESC, '4'
Italic/alternate off		ESC, '5'
Normal charcter size		18,ESC, 'P'
Elite charcter size		18,ESC, 'M'
Condensed charcter size		ESC, 'P',15
Normal line spacing (1/6 inch)		ESC, '2'
Half line spacing (1/8 inch)		ESC, '0'
Without line spacing (7/72 inch)		ESC, '1'

10. ábra

Az egyes nyomtatóvezérlések magyarázata:

- Init printer
Nyomtató inicializálás, csak akkor szükséges, ha valamilyen, az egész listára vonatkozó nyomtatóvezérlést akarunk beállítani. Pl. bizonyos nyomtatók megengedik a felhasználó által definiált karakterek használatát, és így pl. a hosszú nagy 'ü' szépen definiálható (az "Ékezetes betűk" táblázatban az itt definiált saját karakterre kell hivatkozni).
- Reset printer
Nyomtató visszaállítás, csak az előző funkcióban beállított vezérlések megszüntetésére szolgál (pl. a felhasználó által definiált karakterértelmezés megszüntetése).
- Help page
Segítő információban új lap kezdete, a MIREP környezetben nincs értelmezve.
- Underline on
Aláhúzás bekapcsolása.

- Underline off
Aláhúzás kikapcsolása.
- Double strike on
Kétszeres, dupla írás bekapcsolása.
- Double strike off
Kétszeres, dupla írás kikapcsolása.
- Italic/alternate on
Dőlt betűs írás vagy alternatív karakterkészlet bekapcsolása.
- Italic/alternate off
Dőlt betűs írás vagy alternatív karakterkészlet kikapcsolása.
- Normal charcter size
Normális karakterméret (lásd még a CHARSIZE= opciót).
- Elite charcter size
Félkeskeny karakterméret (lásd még a CHARSIZE= opciót).
- Condensed charcter size
Keskeny karakterméret (lásd még a CHARSIZE= opciót).
- Normal line spacing (1/6 inch)
Normális sortáv (lásd még LINESPACING= opciót).
- Half line spacing (1/8 inch)
Fél sortáv (lásd még LINESPACING= opciót).
- Without line spacing (7/72 inch)
Sortáv nélküli írás (lásd még LINESPACING= opciót).

A táblázat bal oldala nem módosítható. A táblázat jobb oldalát az ENTER billentyű leütése után változtathatjuk, az előző pontban leírt módon.

9.1.2.3. USER vezérlő szekvenciák

A funkció kérésekor a 11. ábrán látható táblázat jelenik meg:

User control bytes		
Description of	Input	Output
	User control 0	No output.....
	User control 1	No output.....
	User control 2	No output.....
	User control 3	No output.....
	User control 4	No output.....
	User control 5	No output.....
	User control 6	No output.....
	User control 7	No output.....
Enlarged+Cond ON	User control 8	14,15
Enlarged+Cond OFF	User control 9	18,20

11. ábra

A felhasználó által szabadon meghatározható szekvenciák különleges funkcióra használatosak, pl. bizonyos nyomtatóknál a betűtípus átváltása.

A MIREP rendszer Printer Control hashmark parancsa lehetőséget ad ezek használatára, de figyelembe kell venni, hogy a USER szekvenciák csak némely nyomtatóhoz definiálhatók azonos funkcióval, más nyomtatók esetén ezeknek nem lesz output karakter, ill. vezérlő sorozata.

A példánkban használt EPSON szűrőfile-ban a 8-as és 9-es USER vezérlőket definiáltuk az Enlarged+Condensed nyomtatási mód be- és kikapcsolására.

9.1.2.4. Ékezetes betűk

Az ékezetes betűk kezelése a CWI szabvány szerinti karakterkészlettel működő nyomtatóknál a legegyszerűbb, hiszen a MIREP alapvetően ezt a karakterkészletet használja. Ebben az esetben az ékezetes betű output megfelelője önmaga. A nyomtatók többsége viszont a magyar karakterekre nincs fekészítve, így az ezeknek megfelelő outputot meg kell határozni.

Ilyenkor (pl. az EPSON nyomtatónál) az ékezetes betűk két módon adhatók meg:

1. meglévő karakter kinyomtatása 3 lépésben:
 - a. annak a nemzeti karakterkészletnek a kiválasztása, amelyben szerepel a kívánt ékezetes karakter,
 - b. a megfelelő karakter nyomtatása,
 - c. az alap nemzeti karakterkészlet visszaállítása.
2. a megfelelő ékezet ráütése az ékezet nélküli megfelelő betűre:
 - a. az ékezet nélküli karakter nyomtatása,
 - b. visszalépés egy mezővel a BackSpace karakter segítségével,
 - c. az ékezetnek megfelelő karakter nyomtatása.

A fenti két megoldást jól szemlélteti a funkció kérésekor megjelenő táblázat (12. ábra):

Accentuated letters			
Input		Output	
160	a0H \240 'á'	ESC,'R',6,'{' ,ESC,'R',0	
132	84H \204 'ä'	ESC,'R',2,'{' ,ESC,'R',0	
130	82H \202 'ë'	ESC,'R',10,''' ,ESC,'R',0	
161	a1H \241 'í'	'i',8,'''	
162	a2H \242 'ô'	ESC,'R',6,''' ,ESC,'R',0	
148	94H \224 'ø'	ESC,'R',5,''' ,ESC,'R',0	
147	93H \223 'ö'	'o',8,'''	
163	a3H \243 'û'	'u',8,'''	
129	81H \201 'ù'	ESC,'R',2,'}' ,ESC,'R',0	
150	96H \226 'ü'	'u',8,'''	
143	8fH \217 'À'	'A',8,'''	
142	8eH \216 'Ä'	ESC,'R',2,'[' ,ESC,'R',0	
144	90H \220 'É'	ESC,'R',5,'@' ,ESC,'R',0	
73	49H \111 'I'	'I'	See the character table
149	95H \225 'O'	'O',8,'''	
153	99H \231 'Ö'	ESC,'R',5,'\' ,ESC,'R',0	
167	a7H \247 'Ó'	'O',8,'''	
151	97H \227 'Ü'	'U',8,'''	
154	9aH \232 'Ü'	ESC,'R',2,']' ,ESC,'R',0	

12. ábra

9.1.2.5. Kvázigrafikus karakterek

A MIREP a szövegkonstansok definiálásakor támogatja a kvázigrafikus karakterek megadását. Ezek természetesen szintén nyomtatófüggők, az IBM karakterkészlettől eltérő nyomtatóknál gondoskodni kell ezek kiírási módjáról. A kvázigrafikus karak-

terek kezelését a 13. ábrán látható táblázatban (a korábbiakban már ismertetett módon) valósíthatjuk meg.

Graphic characters		
Input		Output
179	b3H \263	ESC, 'm', 4, 134, ESC, 'm', 0
180	b4H \264	ESC, 'm', 4, 131, ESC, 'm', 0
181	b5H \265	ESC, 'm', 4, 131, ESC, 'm', 0
182	b6H \266	ESC, 'm', 4, 131, ESC, 'm', 0
183	b7H \267	ESC, 'm', 4, 136, ESC, 'm', 0
184	b8H \270	ESC, 'm', 4, 136, ESC, 'm', 0
185	b9H \271	ESC, 'm', 4, 131, ESC, 'm', 0
186	baH \272	ESC, 'm', 4, 134, ESC, 'm', 0
187	bbH \273	ESC, 'm', 4, 136, ESC, 'm', 0
188	bcH \274	ESC, 'm', 4, 138, ESC, 'm', 0
189	bdH \275	ESC, 'm', 4, 138, ESC, 'm', 0
190	beH \276	ESC, 'm', 4, 138, ESC, 'm', 0
191	bfH \277	ESC, 'm', 4, 136, ESC, 'm', 0
192	c0H \300	ESC, 'm', 4, 137, ESC, 'm', 0
193	c1H \301	ESC, 'm', 4, 129, ESC, 'm', 0
194	c2H \302	ESC, 'm', 4, 130, ESC, 'm', 0
195	c3H \303	ESC, 'm', 4, 132, ESC, 'm', 0
196	c4H \304	ESC, 'm', 4, 133, ESC, 'm', 0
197	c5H \305	ESC, 'm', 4, 128, ESC, 'm', 0

13. ábra

9.1.2.6. Karakterkonverzió

A karakterkonverziós tábla kettős funkciójú:

- egyrészt összefoglaló táblázatként áttekinthető az összes 8 bites ASCII karakter kiírási megfelelője,
- másrészt az egyszerű input karakter - output karakter megfeleltetéseket itt adhatjuk meg azokra a karakterekre, amelyek nem szerepelnek az előbbi táblázatokban.

A táblázat "comment" oszlopa egy csillaggal kezdődik, ha a karakter helyett más kerül ki a nyomtatóra, és külön szöveg jelzi, ha a karakter egy másik táblázatban szerepel (ekkor az F2 billentyűvel ráugorhatunk a megfelelő táblázat megfelelő elemére).

A karakterkonverziós tábla képe a 14. ábrán látható.

Character table								
Input				Output				
Dec.	Hex.	Oct.	Ch.	Dec.	Hex.	Oct.	Ch.	Comment
122	7aH	172	z	122	7aH	172	z	
123	7bH	173	{	123	7bH	173	{	
124	7cH	174		124	7cH	174		
125	7dH	175	}	125	7dH	175	}	
126	7eH	176	~	126	7eH	176	~	
127	7fH	177		127	7fH	177		
128	80H	200	Ç	128	80H	200	Ç	
129	81H	201	ü					* Accentuated letters
130	82H	202	é					* Accentuated letters
131	83H	203	â	131	83H	203	â	
132	84H	204	ä					* Accentuated letters
133	85H	205	ä	133	85H	205	ä	

14. ábra

9.1.2.7. A szűrőfile tesztelése

A szűrőfile létrehozásakor lehetőségünk van on-line tesztelésre. A 15. ábrán látható menü segítségével a szűrőfile egyes elemeinek nyomtatási képét ellenőrizhetjük a lokális nyomtatón (természetesen a lokális nyomtatónak fogadóképes állapotban kell lennie).

Select a function
A. Print accentuated letters
B. Print graphics
C. Print common ASCII characters
D. Print interactively
E. Init printer
F. Reset printer
G. Underline on
H. Underline off
I. Double strike on
J. Double strike off
K. Italic/alternate on
L. Italic/alternate off
M. Normal charcter size
N. Elite charcter size
O. Condensed charcter size
P. Normal line spacing
Q. Half line spacing
R. Without line spacing
S. New line
T. Form feed

15. ábra

Az egyes funkciók jelentése értelemszerű: a szűrőfile korábban ismertetett elemei közül a megfelelő kinyomtatása.

9.2. Lokális nyomtató megadása

A lokális nyomtatók definícióját egy munkaállomást leíró file-ban célszerű tárolni. Kezeléséhez három funkció szükséges:

- Munkaállomás számának lekérdezése.
- Lokális nyomtató típusának a lekérdezése képernyőről és beírása a munkaállomás definíciós file-ba.
- A típus visszaolvasása a definíciós file-ból.

A MICS alkalmazói keretrendszerben ezek a funkciók adottak, hívható C modulok, illetve menü funkció formájában.

9.3. Hálózati nyomtató megadása

Az alkalmazás rendszerparaméterei közé fel kell venni egy GLOBALPRINTER= opciót. Az opcióban meg lehet adni a nyomtató nevét, a server nevét és a kívánt példányszámot.

A hálózati nyomtató adatainak kezeléséhez a következő funkciók szükségesek:

- Editor az alkalmazás rendszerparamétereinek a felvitelére és módosítására.
- C rutin a GLOBALPRINTER= opció beolvasására.

A MICS keretrendszerben ezek a funkciók adottak.

9.4. Lemezre küldött listák

Az átirányításokat felső szintű rutinokkal kezeljük (init_lst vagy init_naplo), mert egy univerzális szituációról van szó. A lemezre küldött listák kiíratására standard segédprogramokat érdemes használni. Ennek egyetlen problémája az írásmódot megadó vezérlő karakterek elvesztése. Ezt két megoldással tudjuk pótolni:

- A segédprogramok a listadefinícióhoz is hozzáférhetnek, s onnan kiveszik a beállított írásmódot.
- Egy felhasználó által beállítható opció alapján választjuk ki az írásmódot!

A MICS rendszer a második megoldást használja.

Egyik megoldás sem engedi meg a listán belüli írásmód váltását!

9.5. Képernyőre küldött listák

A képernyőre küldött listák programozása néhány különleges megoldást igényel:

- A képernyőről le kell törölni a státuszjelző kiírást,
- Nem szabad engedni "elfutni" a listát.

9.6. Standard listakezelési funkciók

A felhasználó a MIREP rendszerrel fejlesztett listákkal komoly lehetőségekhez jut. Saját maga tudja változtatni listáinak formáját, sőt adattartalmát is.

Célszerű ezért minden alkalmazásba beépíteni egy erre a célra szolgáló funkcióhalmazt. A MICS a következő megoldást adja:

Listák kezelése
Kész lista átnézése
kész lista Törlése
kész lista kiíratása Lokális nyomtatóra
kész lista kiíratása Hálózati nyomtatóra
listadefiníció Változtatása
listadefiníció Másolása
listadefiníció Elhagyása

10. A disztributív anyag

A MIREP disztributív anyaga egy felhasználói kézikönyvből és három hajlékony lemezből áll.

A MIREP környezet installálása merev lemezre a következő paranccsal lehetséges:

```
>A:MINSTALL [-d célkönyvtár]
```

ahol a "célkönyvtár" a merev lemez azonosítóját és a kívánt könyvtár nevét jelenti (pl. D:\REPORT)

Az MINSTALL program paraméter nélkül indítva az installálást a C:\MIREP könyvtárba végzi. Az installálás után (paraméter nélküli indítást feltételezve) a C:\MIREP könyvtár tartalma következő:

```
FTXTORTX.EXE: MIFORM kérdőív leírásból listaleíró file
                generálása,
PTCED .EXE: szűrőfile editor,
QTXORTX.EXE: listaleíró file generálása MISAM vagy MIQUEL
                leírófile alapján,
REPDOC .EXE: listaleírás dokumentálása,
REPEDIT .EXE: a report editor,
REPTTEST .EXE: listakép készítése generált adatokkal,
```

C:\MIREP\PTC alkönyvtár tartalma (szűrőfile-ok):

```
BROTHER.PTC: Brother, M-1709,
CONSOL .PTC: CWI szabvány karakterkészlet vezérlés nélkül,
EPSON .PTC: EPSON, tetszőleges típus,
IBM .PTC: IBM nyomtató,
IBM-EPS.PTC: IBM karakterkészlet EPSON vezérléssel,
NONE .PTC: ékezet és vezérlés nélkülire konvertálás.
```

A C:\MIREP\MSLIB alkönyvtár tartalma:

```
MIREP.H : MIREP headerfile,
LMIREP.LIB: Microsoft 5.x futtatórendszer (Large memóriamodell),
SMIREP.LIB: Microsoft 5.x futtatórendszer (Small memóriamodell).
```

A C:\MIREP\TCLIB alkönyvtár tartalma:

```
MIREP.H : MIREP headerfile,
MIREPL.LIB: TurboC 2.x futtatórendszer (Large memóriamodell),
MIREPS.LIB: TurboC 2.x futtatórendszer (Small memóriamodell).
```


A C:\MIREP\SAMPLE alkönyvtár tartalma:

LIST .C : standard listázóprogram forrása,
TERM_ANY.C : példaprogram,
TERM_QRY.C : MIQUEL lekérdezés alapú példaprogram,
ANYAG .DAT: példa anyag törzsfile (ASCII formátum),
TERM_ANY.DAT: példa termékösszetétel file (ASCII formátum),
TERMÉK .DAT: példa termék file (ASCII formátum),
ANYAG .DBF: példa anyag törzsfile (MISAM formátum),
TERM_ANY.DBF: példa termékösszetétel file (MISAM formátum),
TERMÉK .DBF: példa termék file (MISAM formátum),
ANYAG .FDF: példa anyag törzsfile MISAM leíró,
TERM_ANY.FDF: példa termékösszetétel file MISAM leíró,
TERMÉK .FDF: példa termék file MISAM leíró,
ANYAG .NDX: példa anyag törzsfile MISAM indexállomány,
TERM_ANY.NDX: példa termékösszetétel file MISAM indexállomány,
TERMÉK .NDX: példa termék file MISAM indexállomány,
TERM_ANY.QTX: termék lekérdezés MIQUEL leíró file,
TERM_ANY.QH : MIQUEL QRYEDIT által generált C headerfile,
TERM_ANY.RH : REPEDIT által generált C headerfile,
TERM_ANY.RTX: példa termékösszetétel listaleírása,
TESTTECH.RTX: technikai lehetőségeket bemutató lista-
leírás.

F. Függelékek

A dokumentációban használt példa egy nagyon egyszerű, sematikus készletnyilvántartási alrendszer elemeit szemlélteti egyszerű tesztadatokkal.

A példa adatbázisa:

ANYAG: az anyagok törzsfile-ja,

TERMEK: a termékek file-ja,

TERM_ANY: a termékek anyagösszetételének file-ja.

A függelék e példához tartozó file-ok, lekérdezések, listák, a MIREP editor által generált C modulok és a példaprogramok forrásainak listáit tartalmazzák, illetve a szerepel még a MIREP technikai lehetőségeit bemutató TESTTECH listadefiníció dokumentációja és e listadefiníció alapján készített teszt lista.

Az A. függelék az adatbázisnak a MISAM file-kezelő rendszerrel való realizálását dokumentálja.

A B. függelék az adatbázis három listadefiníciójának és a technikai teszt listadefiníciójának a REPDOK programmal generált dokumentációit tartalmazza.

A C. függelék az adatbázis lekérdezésének a MIQUEL lekérdezési rendszerrel való megvalósítását mutatja be.

A D. függelék a TERM_ANY listaleírófile-t tartalmazza.

Az E. függelékben a TERM_ANY listadefiníció alapján a REPEDIT editorral generált C forrásmódult látható.

Az F. függelék a TESTTECH listadefiníció alapján a REPTTEST programmal készült listaképet szemlélteti.

A G. függelékben találhatjuk a dokumentációban hivatkozott C programok forrásait.

F.A. File-leírások

- 1.: ANYAG
- 2.: TERMEK
- 3.: TERM_ANY

F.A.1. ANYAG

Adatállomány: ANYAG

Magyarázat : Az anyagok törzsfile-ja
Teljes név : ANYAG.DBF
Indexek száma : 1
Rekordmezők száma: 3
A rekord mérete : 43 byte

1. index: ANYAG

Magyarázat : Anyagkód szerinti kulcs
Teljes név : ANYAG.NDX
Kulcsdarabok száma: 1
Index mérete : 5 byte
A kulcsdarabok leírása:

Kezdet	Méret	Típus	Mező
0	5	Text	anyagkod

1. mező: anyagkod

Magyarázat: Az anyag kódja
Típus : Text
Méret : 5 byte
Ábrázolás : 5 karakter

2. mező: anyagnev

Magyarázat: Az anyag megnevezése
Típus : Text
Méret : 30 byte
Ábrázolás : 30 karakter

3. mező: egysegar

Magyarázat: Az anyag egységára
Típus : Double
Méret : 8 byte
Ábrázolás : 9 karakter (tizedes jegyek: 2)

F.A.2. TERMEK

Adatállomány: TERMEK

Magyarázat : A termékek törzsfile-ja
 Teljes név : TERMEK.DBF
 Indexek száma : 1
 Rekordmezők száma: 3
 A rekord mérete : 58 byte

1. index: TERMEK

Magyarázat : A termékkód szerinti kulcs
 Teljes név : TERMEK.NDX
 Kulcsdarabok száma: 1
 Index mérete : 10 byte
 A kulcsdarabok leírása:

Kezdet	Méret	Típus	Mező
0	10	Text	tkod

1. mező: tkod

Magyarázat: A termék kódja
 Típus : Text
 Méret : 10 byte
 Abrázolás : 10 karakter

2. mező: tnev

Magyarázat: A termék neve
 Típus : Text
 Méret : 40 byte
 Abrázolás : 40 karakter

3. mező: tmenny

Magyarázat: A termék raktári mennyisége
 Típus : Double
 Méret : 8 byte
 Abrázolás : 14 karakter (tizedes jegyek: 2)

F.A.3. TERM_ANY

Adatállomány: TERM_ANY

Magyarázat : Az egyes termékekhez tartozó anyagok
 Teljes név : TERM_ANY.DBF
 Indexek száma : 1
 Rekordmezők száma: 3
 A rekord mérete : 23 byte

1. index: TERM_ANY

Magyarázat : A termékkód szerinti kulcs

Teljes név : TERM_ANY.NDX

Kulcsdarabok száma: 2

Index mérete : 15 byte

A kulcsdarabok leírása:

Kezdet	Méret	Típus	Mező
0	10	Text	tkod
10	5	Text	anyagkod

1. mező: tkod

Magyarázat: A termék kódja

Típus : Text

Méret : 10 byte

Ábrázolás : 10 karakter

2. mező: anyagkod

Magyarázat: Az anyag kódja

Típus : Text

Méret : 5 byte

Ábrázolás : 5 karakter

3. mező: mennyiség

Magyarázat: A termékhez szükséges mennyiség

Típus : Double

Méret : 8 byte

Ábrázolás : 9 karakter (tizedes jegyek: 2)

F.B. Listaformátumok

- 1.: ANYAG
- 2.: TERMEK
- 3.: TERM ANY
- 4.: TESTTECH

F.B.1. ANYAG

F.B.1.1. Általános jellemzők

Az anyagok listája
Rendezettség leírása : Az anyag kódjára
Kimeneti eszköz : Localprinter
Kimeneti file könyvtára :
Kimeneti file-név : ANYAG.LST
Server név (hálózatonál) :
Lista (Queue) szám -"- : 0
Másolatok száma -"- : 1

Nyomtató típusa (szűrőfile): EPSON
Karakterméret : Normal
Sorköz : Normal
Sorok száma laponként : 65
Dátumformátum : Hungarian
Kimenet megnyitási módja : Write
Elemisor nyomtatása kell? : Yes
Lapemelés kell? : Yes
Első lap előtt kell emelés? : No
Utolsó lapemelés kell? : Yes

Elemi adatok száma : 3
Fejlécsor formátumok száma : 2
Elemisor formátumok száma : 2
Összegsor formátumok száma : 1

F.B.1.2. Fejléc, elemisor és összegsor formátumok

Fejléc formátum 1.: ANYAG

Anyaglista fejléce

Anyagok listája	SSSSSSSS	SSSSSS.lap
Kód	Név	Egységár

Elemisor formátum 1.: ANYAG

Az anyagok

—	—	—
—	—	—
—	—	—

F.B.2. TERMEK

F.B.2.1. Általános jellemzők

A termékek listája

Rendezettség leírása : A termék kódjára

Kimeneti eszköz : Localprinter

Kimeneti file könyvtára :

Kimeneti file-név : TERMEK.LST

Server név (hálózatonál) :

Lista (Queue) szám -"- : 0

Másolatok száma -"- : 1

Nyomtató típusa (szűrőfile): EPSON

Karakterméret : Normal

Sorköz : Normal

Sorok száma laponként : 65

Dátumformátum : Hungarian

Kimenet megnyitási módja : Write

Elemisor nyomtatása kell? : Yes

Lapemelés kell? : Yes

Első lap előtt kell emelés? : No

Utolsó lapemelés kell? : Yes

Elemi adatok száma : 3

Fejlécsor formátumok száma : 2

Elemisor formátumok száma : 2

Összezsor formátumok száma : 1

F.B.2.2. Fejléc, elemisor és összezsor formátumok

Fejléc formátum 1.: TERMEK

Termék törzslista fejléce

Termékek listája	SSSSSSSS	SSSSSS.lap
Kód	Név	Mennyiség

Elemisor formátum 1.: TERMEK

A termékek

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

F.B.3. TERM_ANY

F.B.3.1. Általános jellemzők

Termék kimutatás
 Rendezettség leírása : A termék kódjára
 Kimeneti eszköz : Diskfile
 Kimeneti file könyvtára : \WORK
 Kimeneti file-név : WORK.LST
 Server név (hálózatonál) : FS1
 Lista (Queue) szám -"- : 2
 Másolatok száma -"- : 1

Nyomtató típusa (szűrőfile): EPSON
 Karakterméret : Elite
 Sorköz : Normal
 Sorok száma laponként : 65
 Dátumformátum : Hungarian
 Kimenet megnyitási módja : Write
 Elemisor nyomtatása kell? : Yes
 Lapemelés kell? : Yes
 Első lap előtt kell emelés? : No
 Utolsó lapemelés kell? : Yes

Elemi adatok száma : 9
 Fejlécsor formátumok száma : 3
 Elemisor formátumok száma : 2
 Összegsor formátumok száma : 2

F.B.3.2. Fejléc, elemisor és összegsor formátumok

Fejléc formátum 1.: TERMEK
 Termék-anyag lista fejléce

Termék összesítő lista	SSSSSSSS	SSSSSS.1ap
#		

A '#' parancsok a megjelenés sorrendjében:
 Detail_Header(2)

Fejléc formátum 2.: THEADER
 Egy termék fejléce

Termék: _____		Kód: _____		
Anyag kód	Anyagnév	Szükséges menny. (db)	Egys. ár Ft	Egys. term. értéke

Elemisor formátum 1.: ANYAGOK
 A termékhez tartozó egy anyag adatai

Összezsor formátum 1.: TERMOSSZ
 Termékenkénti összezsor
 Kontrollváltás változója : tkod

A(z) OOOO anyagból álló termék egy egységének anyagértéke: TTTTTTTT	#
Raktárban található mennyiség: OOOOOOOOOOOO db. Értéke: TTTTTTTTTTTT	

A '#' parancsok a megjelenés sorrendjében:
 Total_Header(2)

Végösszezsor (Grand Total) formátum 0.:
 A raktárban lévő termékek összezsor

A raktárban található termékek összezsor: TTTTTTTTTTTT Ft

F.B.4. TESTTECH

F.B.4.1. Általános jellemzők

Technikai teszt listadefiníció

Rendezettség leírása : kod1-re és azon belül a kod2-re
 Kimeneti eszköz : Diskfile
 Kimeneti file könyvtára :
 Kimeneti file-név : TESTTECH.TST
 Server név (hálózatnál) :
 Lista (Queue) szám -"- : 0
 Másolatok száma -"- : 1

Nyomtató típusa (szűrőfile): CONSOL
 Karakterméret : Normal
 Sorköz : Normal
 Sorok száma laponként : 46
 Dátumformátum : Hungarian
 Kimenet megnyitási módja : Write
 Elemisor nyomtatása kell? : Yes
 Lapemelés kell? : Yes
 Első lap előtt kell emelés?: No
 Utolsó lapemelés kell? : No

Elemi adatok száma : 3

Fejlécsor formátumok száma : 2
 Elemisor formátumok száma : 2
 Összezsor formátumok száma : 3

F.B.4.2. Fejléc, elemisor és összezsor formátumok

Fejléc formátum 1.: HEADER1

Magyarázó fejléc

Kód	Kód	Érték	TOTAL (összegző)			COUNT (számláló)				AVERAGE (átlag)			sor- szám
1.	2.		2.	1.	0.	-1.	0.	1.	2.	2.	1.	0.	

Elemisor formátum 1.: DETAIL1

A speciális hivatkozások

			TTTT	TTTT	TTTT	CCC	CCC	CCC	CCC	AAAAAA	AAAAAA	AAAAAA	SSSS
			TTTT	TTTT	TTTT	CCC	CCC	CCC	CCC	AAAAAA	AAAAAA	AAAAAA	SSSS
			TTTT	TTTT	TTTT	CCC	CCC	CCC	CCC	AAAAAA	AAAAAA	AAAAAA	SSSS

Összezsor formátum 2.: TOTAL2

Kontroll-váltás a 'kód 2.'-re

Kontrollváltás változója : kod2

CCC	CCC		TTTT	TTTT	TTTT	CCC	CCC	CCC	CCC	AAAAAA	AAAAAA	AAAAAA	SSSS
-----	-----	--	------	------	------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	------

Összezsor formátum 1.: TOTAL1

Kontroll-váltás a 'kód 1.'-re

Kontrollváltás változója : kod1

CCC			TTTT	TTTT	TTTT	CCC	CCC	CCC	CCC	AAAAAA	AAAAAA	AAAAAA	SSSS
-----	--	--	------	------	------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	------

Végösszegző (Grand Total) formátum 0.:
Mindösszesen

				TTTT	TTTT	TTTT	CCC	CCC	CCC	CCC	AAAAAA	AAAAAA	AAAAAA	SSSS
--	--	--	--	------	------	------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	------

F.C. Lekérdezési file-kapcsolatok


F.C.1. TERM_ANY

Query leírás: A termékek és a hozzátartozó anyagok lekérdezése

F.C.1.1. MISAM leírók

Leírófile	Alias név
TERMEK.FDF TERM_ANY.FDF ANYAG.FDF	TERMEK TERM_ANY ANYAG

F.C.1.2. Link struktúra



ANYAG

Masterkulcs:

Név	Offs.	Hsz.	Tip.	N/C
anyagkod	0	5	Text	Növ.

Linkkulcs: (UNIQUE)

Név	Offs.	Hsz.	Tip.	N/C
anyagkod	0	5	Text	Növ.

F.D. A TERM_ANY.RTX listaleíró file

REPORT=TERM_ANY,Termék kimutatás

SORTED=A termék kódjára

DEVICE=D

LSTFDIR=\\WORK

LSTFNAME=WORK.LST

SERVER=FS1

CLASS=2

CHARSIZE=E

DETAILFIELDS=9

FIELD=tkod,A termék kódja,T,10,0,L

FIELD=tnev,A termék neve,T,40,0,L

FIELD=tmenny,A termék raktári mennyisége,D,14,2,R

FIELD=anyagkod,Az anyag kódja,T,5,0,L

FIELD=anyagnev,Az anyag megnevezése,T,30,0,L

FIELD=menyiseg,A termékhez szükséges mennyiség,D,9,2,R

FIELD=egysegar,Az anyag egységára,D,9,2,R

FIELD=ertek,Az adott anyag értéke egységni termekben,D,9,2,R

FIELD=tertek,A termék raktári értéke,D,14,2,R

HEADER=1,TERMEK,,,Termék-anyag lista fejléce

HFORMAT=T,0,0,Termék összesítő lista

HFORMAT=S,date,0,0,35,8,0,L

HFORMAT=S,pageno,0,0,68,6,0,R

HFORMAT=T,0,74,.lap

HFORMAT=H,Detail_Header,2,1,0

HEADER=2,THEADER,,,Egy termék fejléce

HFORMAT=T,1,0,

HFORMAT=T,2,0,

HFORMAT=T,2,2,Termék:

HFORMAT=D,tnev,0,2,10,40,0,M

HFORMAT=T,2,60,Kód:

HFORMAT=D,tkod,0,2,65,10,0,L

HFORMAT=T,2,77,

HFORMAT=T,3,0,

HFORMAT=T,4,0,

HFORMAT=T,4,2,Anyag

HFORMAT=T,4,8,

HFORMAT=T,4,10,Anyagnév

HFORMAT=T,4,41,

HFORMAT=T,4,43,Szükséges

HFORMAT=T,4,53,

HFORMAT=T,4,55,Egys.ár

HFORMAT=T,4,65,

HFORMAT=T,4,67,Egys.term.

HFORMAT=T,4,77,

HFORMAT=T,5,0,

HFORMAT=T,5,3,kód

HFORMAT=T,5,8,

HFORMAT=T,5,41,

HFORMAT=T,5,43,meny.(db)

HFORMAT=T,5,53,|

HFORMAT=T,5,58,Ft

HFORMAT=T,5,65,|

HFORMAT=T,5,67,értéke

HFORMAT=T,5,77,|

HFORMAT=T,6,0,|

DETAIL=1,ANYAGOK,,,A termékhez tartozó egy anyag adatai

DFORMAT=T,0,0,|

DFORMAT=D,anyagkod,0,0,2,5,0,L

DFORMAT=T,0,8,|

DFORMAT=D,anyagnev,0,0,10,30,0,L

DFORMAT=T,0,41,|

DFORMAT=D,menyiseg,0,0,43,9,2,R

DFORMAT=T,0,53,|

DFORMAT=D,egysegar,0,0,55,9,2,R

DFORMAT=T,0,65,|

DFORMAT=D,ertek,0,0,67,9,2,R

DFORMAT=T,0,77,|

TOTAL=0,,,A raktárban lévő termékek összértéke

TOTAL_ON=tertek

FORMAT=T,1,5,|

FORMAT=T,2,5,|

FORMAT=T,2,8,A raktárban található termékek összértéke:

FORMAT=L,tertek,0,2,51,14,2,R

FORMAT=T,2,66,Ft

FORMAT=T,2,70,|

FORMAT=T,3,5,|

TOTAL=1,TERMOSSZ,,,Termékenkénti összegző

CONTROL_ON=tkod

TOTAL_ON=ertek

TOTAL_ON=tertek

FORMAT=T,0,0,|

FORMAT=T,1,0,|

FORMAT=T,1,2,A(z)

FORMAT=C,,-1,1,7,5,0,M

FORMAT=T,1,13,anyagból álló termék egy egységének anyagértéke:

FORMAT=L,ertek,1,1,67,9,2,R

FORMAT=T,1,77,|

FORMAT=T,2,0,|

FORMAT=T,2,2,Raktárban található mennyiség:

FORMAT=Q,tmenny,0,2,33,14,2,R

FORMAT=T,2,48,db.

FORMAT=T,2,54,Értéke:

FORMAT=L,tertek,1,2,62,14,2,R

FORMAT=T,2,77,|

FORMAT=H,Total Header,2,2,78

FORMAT=T,3,0,|

F.E. A REPEDIT által generált TERM_ANY.H

```
/* "TERM_ANY.RH" generated by RepEdit (MI Software) */
```

```
#define R_tkod          0
#define R_tnev          1
#define R_tmenny        2
#define R_anyagkod      3
#define R_anyagnev      4
#define R_mennyiseg     5
#define R_egysegar      6
#define R_ertek         7
#define R_tertek        8
```

```
struct R_TERM_ANY {
    char tkod[10];
    char tnev[40];
    double tmenny;
    char anyagkod[5];
    char anyagnev[30];
    double mennyiseg;
    double egysegar;
    double ertek;
    double tertek;
};
```

```
/* end of TERM_ANY.RH */
```


F.F. A REPTTEST által generált listakép

Kód	Kód	Érték	TOTAL (összegző)			COUNT(számláló)					AVERAGE (átlag)			sor- szám
1.	2.		2.	1.	0.	-1.	0.	1.	2.		2.	1.	0.	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1.00	1.00	1.00	6
1	1	2	3	3	3	2	2	0	0		1.50	1.50	1.50	7
1	1	3	6	6	6	3	3	0	0		2.00	2.00	2.00	8
1	1		6	6	6	3	3	0	1		2.00	2.00	2.00	10
1	2	4	4	10	10	1	4	0	1		4.00	2.50	2.50	12
1	2	5	9	15	15	2	5	0	1		4.50	3.00	3.00	13
1	2	6	15	21	21	3	6	0	1		5.00	3.50	3.50	14
1	2		15	21	21	3	6	0	2		5.00	3.50	3.50	16
1	3	7	7	28	28	1	7	0	2		7.00	4.00	4.00	18
1	3	8	15	36	36	2	8	0	2		7.50	4.50	4.50	19
1	3	9	24	45	45	3	9	0	2		8.00	5.00	5.00	20
1	3		24	45	45	3	9	0	3		8.00	5.00	5.00	22
1			24	45	45	3	9	1	3		8.00	5.00	5.00	24
2	1	10	10	10	55	1	10	1	0		10.00	1.00	5.50	26
2	1	11	21	21	66	2	11	1	0		10.50	1.91	6.00	27
2	1	12	33	33	78	3	12	1	0		11.00	2.75	6.50	28
2	1		33	33	78	3	12	1	1		11.00	2.75	6.50	30
2	2	13	13	46	91	1	13	1	1		13.00	3.54	7.00	32
2	2	14	27	60	105	2	14	1	1		13.50	4.29	7.50	33
2	2	15	42	75	120	3	15	1	1		14.00	5.00	8.00	34
2	2		42	75	120	3	15	1	2		14.00	5.00	8.00	36
2	3	16	16	91	136	1	16	1	2		16.00	5.69	8.50	38
2	3	17	33	108	153	2	17	1	2		16.50	6.35	9.00	39
2	3	18	51	126	171	3	18	1	2		17.00	7.00	9.50	40
2	3		51	126	171	3	18	1	3		17.00	7.00	9.50	42
2			51	126	171	3	18	2	3		17.00	7.00	9.50	44
3	1	19	19	19	190	1	19	2	0		19.00	1.00	10.00	46

160 A REPTTEST által generált listakép

Kód	Kód	Érték	TOTAL (összegző)			COUNT(számláló)				AVERAGE (átlag)			sor- szám
1.	2.		2.	1.	0.	-1.	0.	1.	2.	2.	1.	0.	
3	1	20	39	39	210	2	20	2	0	19.50	1.95	10.50	6
3	1	21	60	60	231	3	21	2	0	20.00	2.86	11.00	7
3	1		60	60	231	3	21	2	1	20.00	2.86	11.00	9
3	2	22	22	82	253	1	22	2	1	22.00	3.73	11.50	11
3	2	23	45	105	276	2	23	2	1	22.50	4.57	12.00	12
3	2	24	69	129	300	3	24	2	1	23.00	5.38	12.50	13
3	2		69	129	300	3	24	2	2	23.00	5.38	12.50	15
3	3	25	25	154	325	1	25	2	2	25.00	6.16	13.00	17
3	3	26	51	180	351	2	26	2	2	25.50	6.92	13.50	18
3	3	27	78	207	378	3	27	2	2	26.00	7.67	14.00	19
3	3		78	207	378	3	27	2	3	26.00	7.67	14.00	21
3			78	207	378	3	27	3	3	26.00	7.67	14.00	23
			78	207	378	3	27	3	3	26.00	7.67	14.00	25

F.G. Forrásprogramok

F.G.1. TERM_ANY.C

```

/* TERM_ANY.C
**
** Példaprogram a MIREP listagenerálási környezet használatához
** file- és lekérdezési rendszer nélkül.
**
** Használata:
**
** >TERM_ANY [-o output] [-c szűrőfile]
**
** ahol      output      az elírányított output file vagy eszköz
**           szűrőfile    a felülbírált nyomtatótípusnak megfelelő
**                           szűrőfile
**
*/

#include <ctype.h>           /* standard C header          */
#include <stdlib.h>          /* standard C header          */
#include <stdio.h>           /* standard C header          */
#include <string.h>          /* standard C header          */

#include <mirep.h>           /* MIREP header               */

#include "TERM_ANY.RH"       /* A REPEDIT által generált header */

#define MAX_TERMEK          100 /* A termékek maximális száma */
#define MAX_TERM_ANY        200 /* A termék-anyag kapcs. maximális száma*/
#define MAX_ANYAG           300 /* Az anyagok maximális száma */

typedef struct TERMEK        /* A TERMEK file rekordja */
{
    char    tkod[10];        /* A termék kódja          */
    char    tnev[40];        /* A termék neve           */
    double  tmenny;          /* Raktári mennyiség       */
} STERMEK, *PTERMEK;

typedef struct TERM_ANY      /* Anyagösszetétel file rekordja */
{
    char    tkod[10];        /* A termék kódja          */
    char    anyagkod[5];     /* A hozzátartozó anyag kódja */
    double  mennyiseg;       /* Az egységnyi termékhez szüks. menny. */
} STERM_ANY, *PTERM_ANY;

typedef struct ANYAG         /* Az anyag törzsfile rekordja */
{
    char    anyagkod[5];     /* Az anyag kódja          */
    char    anyagnev[30];    /* Az anyag neve           */

```



```

double egysegar;      /* Az anyag egységára */
} SANYAG, *PANYAG;

static TERMEK   termék[MAX_TERMEK];      /* a beolvasott termékek */
static TERM_ANY term_any[MAX_TERM_ANY+1]; /* -- anyagösszetételek */
static SANYAG   anyag[MAX_ANYAG];        /* -- anyagok */

static unsigned termék_szam = 0;          /* a beolvasott adatok száma */
static unsigned term_any_szam = 0;        /* -- */
static unsigned anyag_szam = 0;           /* -- */

static int      kulcs_hossz;              /* a "compare()" rendezéshez */

static int      read_dats(void);
static int      compare(void *p1, void *p2);

void main(int argc, char **argv)
{
char      *s;          /* A program-opciók értelmezéséhez */
int       t;          /* A termék rekord indexe */
PTERMEK   pt;         /* A termék mutatója */
PTERM_ANY  pta;        /* Az összetétel mutatója */
PANYAG     pa;         /* Az anyag mutatója */
double    ertek;       /* Anyag értéke egységnyi termékben */
double    terteke;     /* A raktárban lévő termék értéke */
int        rc;         /* Return Code: visszatérési érték */

if (read_dats())
    exit(4);

if (r_read("TERM_ANY"))
{
    fprintf(stderr, "A TERM_ANY.RTX file nem olvasható be!\n");
    exit(4);
}

while ( (s = **argv) != NULL)
{
    if (*s != '-')
    {
        fprintf(stderr, "Hibás opció: %s!\n", s);
        exit(4);
    }

    ++s;          /* A '-' átlépése */

    switch (toupper(*s++)) /* az opció-betű átlépése */
    {
        case 'O':      /* Output */
            if (*s == '\0')
            {
                if ( (s = **argv) == NULL)

```



```

        {
            fprintf(stderr, "Hiányzó output!\n");
            exit(4);
        }
    }

    r_redirect(s);
    break;

case 'C': /* Szűrőfile */
    if (*s == '\0')
    {
        if ( (s = ++argv) == NULL)
        {
            fprintf(stderr, "Hiányzó szűrőfile!\n");
            exit(4);
        }
        r_set_prntype(s);
        break;
    }
    default:
        fprintf(stderr, "Hibás opció: %s!\n", s);
        exit(4);
    }
}

rc = r_init(NULL);
switch (rc)
{
    case 0:
        break;
    case SPOOL_ERR:
        fprintf(stderr, "Spool nyitási hiba!\n");
        exit(4);
    case COUTOPEN_ERR:
        fprintf(stderr, "Az output nem nyitható meg: %s!\n",
            r_get_stfname());
        exit(4);
    case GETCONV_ERR:
        fprintf(stderr, "A szűrőfile nem nyitható meg: %s!\n",
            r_get_prntype());
        exit(4);
    default:
        fprintf(stderr, "Report inicializálási hiba! Kód: %d\n", rc);
        exit(4);
}

rc = 0;

for (t = 0; t < termék_száma && rc == 0; ++t)
{
    /* Az elemi adatbuffer feltöltése */

```



```

r_d_all_valued(0);          /* még nincs érték          */
pt = termek + t;
tertek = 0;
r_d_set_value(R_tkod,pt->tkod);
r_d_set_value(R_tnev,pt->tnev);
r_d_set_value(R_tmenny,&pt->tmenny);
r_d_set_value(R_tertek,&tertek);

kulcs_hossz = sizeof(pt->tkod);
pta = lsearch( pt->tkod,
               term_any,
               &term_any_szam,
               sizeof(STERM_ANY),
               compare);

if (pta == NULL)             /* Nincs hozzátartozó anyag? */
{
    rc = r_exec();           /* Listázás                */
    continue;               /* Következő termék        */
}

kulcs_hossz = sizeof(pta->anyagkod);
while (memcmp(pt->tkod,pta->tkod,sizeof(pt->tkod)) == 0)
{
    r_d_set_value(R_anyagkod,pta->anyagkod);
    r_d_set_value(R_mennyiseg,&pta->mennyiseg);
    pa = bsearch(pta->anyagkod,
                 anyag,
                 anyag_szam,
                 sizeof(SANYAG),
                 compare);

    if (pa == NULL)
    {
        r_d_valued(R_anyagnev,0);
        r_d_valued(R_egysegar,0);
        r_d_valued(R_ertek,0);
        r_d_valued(R_tertek,0);
    }

    else
    {
        r_d_set_value(R_anyagnev,pa->anyagnev);
        r_d_set_value(R_egysegar,&pa->egysegar);
        ertek = pta->mennyiseg * pa->egysegar;
        r_d_set_value(R_ertek,&ertek);
        tertek = ertek * pt->tmenny;
        r_d_set_value(R_tertek,&tertek);
    }

    rc = r_exec();           /* Listázás                */

    if (rc != 0)             /* Nem normális végrehajtás? */
        break;
}

```



```
#define A_EGYS (A_ANEV + sizeof(anyag[0].anyagnev)+1)

#define MAXBUF 65

static int read_datas()
/* Beolvassa az "adatbázist" */
{
    FILE          *fp;                /* Az aktualis input file */
    char          buffer[MAXBUF];      /* Buffer beolvasáshoz */
    PTERMEK       pt;                 /* A termék mutatója */
    PTERM_ANY     pta;                 /* Az összetétel mutatója */
    PANYAG         pa;                 /* Az anyag mutatója */

    /* Termékek beolvasása */

    fp = fopen("TERMEK.DAT","r");
    if (fp == NULL)
    {
        fprintf(stderr,"A TERMEK.DAT törzs-file nem olvasható be!\n");
        return(-1);
    }
    pt = termék;
    while (fgets(buffer,MAXBUF,fp) != NULL)
    {
        if (termek_szam >= MAX_TERMEK)
        {
            fprintf(stderr,
                "Túl sok rekord a TERMEK.DAT törzs-file-ban!\n");
            fclose(fp);
            return(-1);
        }
        memcpy(pt->tkod,buffer + T_TKOD,sizeof(pt->tkod));
        memcpy(pt->tnev,buffer + T_TNEV,sizeof(pt->tnev));
        pt->tmeny = atof(buffer + T_TMENNY);
        ++termek_szam;
        ++pt;
    }
    fclose(fp);

    /* Termékösszetételek beolvasása */

    fp = fopen("TERM_ANY.DAT","r");
    if (fp == NULL)
    {
        fprintf(stderr,"A TERM_ANY.DAT file nem olvasható be!\n");
        return(-1);
    }
    pta = term_any;
    while (fgets(buffer,MAXBUF,fp) != NULL)
    {
        if (term_any_szam >= MAX_TERM_ANY)
```



```

    {
        fprintf(stderr,
            "Túl sok rekord a TERM_ANY.DAT file-ban!\n");
        fclose(fp);
        return(-1);
    }

    memcpy(pta->tkod, buffer + TA_TKOD, sizeof(pta->tkod));
    memcpy(pta->anyagkod, buffer + TA_AKOD, sizeof(pta->anyagkod));
    pta->menyiseg = atof(buffer + TA_MENNY);
    ++term_any_szam;
    ++pta;
}

fclose(fp);
memset(pta, 0, sizeof(STERM_ANY)); /* strázsa kereséshez */

/* Anyagok beolvasása */

fp = fopen("ANYAG.DAT", "r");
if (fp == NULL)
{
    fprintf(stderr, "Az ANYAG.DAT törzs-file nem olvasható be!\n");
    return(-1);
}

pa = anyag;
while (fgets(buffer, MAXBUF, fp) != NULL)
{
    if (anyag_szam >= MAX_ANYAG)
    {
        fprintf(stderr,
            "Túl sok rekord az ANYAG.DAT törzs-file-ban!\n");
        fclose(fp);
        return(-1);
    }

    memcpy(pa->anyagkod, buffer + A_AKOD, sizeof(pa->anyagkod));
    memcpy(pa->anyagnev, buffer + A_ANEV, sizeof(pa->anyagnev));
    pa->egysegar = atof(buffer + A_EGYS);
    ++anyag_szam;
    ++pa;
}

fclose(fp);

/* A beolvasott adatok rendezése */

kulcs_hossz = sizeof(pt->tkod);
qsort(termek, termek_szam, sizeof(STERMEK), compare);

kulcs_hossz = sizeof(pta->tkod) + sizeof(pta->anyagkod);
qsort(term_any, term_any_szam, sizeof(STERM_ANY), compare);

kulcs_hossz = sizeof(pa->anyagkod);
qsort(anyag, anyag_szam, sizeof(SANYAG), compare);

```



```
return(0);                                /* sikeres beolvasás */
}

static int compare(p1,p2)
/* Összehasonlítja a két elemet "kulcs_hossz" hosszún */
void *p1;
void *p2;
{
return(memcmp(p1,p2,kulcs_hossz));
}
```

F.G.2. TERM_QRY.C

```
/* TERM_QRY.C
**
** Példaprogram a MIREP listagenerálási környezet használatához
** MISAM file- és MIQUEL lekérdezési rendszer esetén.
**
** Használata:
**
** >TERM_QRY [-o output] [-c szűrőfile]
**
** ahol      output      az elírányított output file vagy eszköz
**           szűrőfile a felülbírált nyomtatótípusnak megfelelő
**                   szűrőfile
**
**
#include <ctype.h>                /* standard C header */
#include <stdlib.h>               /* standard C header */
#include <stdio.h>                /* standard C header */

#include <mirep.h>                /* MIREP header */
#include <misam.h>                /* MISAM header */
#include <miquel.h>               /* MIQUEL header */

#include "TERM_ANY.RH"            /* A REPEDIT által generált header */
#include "TERM_ANY.QH"            /* A MIQUEL rendszer QRYEDIT-je -"- */

static void fill_buffer(void);

void main(argc,argv)
int  argc;
char **argv;
{
char *s;                        /* A program-opciók értelmezéséhez */
int  rc;                        /* Return Code: visszatérési érték */

if (r_read("TERM_ANY"))
{
```



```

    fprintf(stderr, "A TERM_ANY.RTX file nem olvasható be!\n");
    exit(4);
}

while ( (s = **++argv) != NULL)
{
    if (*s != '-')
    {
        fprintf(stderr, "Hibás opció: %s!\n", s);
        exit(4);
    }
    ++s;                                /* A '-' átlépése */

    switch (toupper(*s++))              /* az opció-betű átlépése */
    {
        case 'O':                      /* Output */
            if (*s == '\0')
            {
                if ( (s = **++argv) == NULL)
                {
                    fprintf(stderr, "Hiányzó output!\n");
                    exit(4);
                }
                r_redirect(s);
                break;
            }
            case 'C':                  /* Szűrőfile */
                if (*s == '\0')
                {
                    if ( (s = **++argv) == NULL)
                    {
                        fprintf(stderr, "Hiányzó szűrőfile!\n");
                        exit(4);
                    }
                }
                r_set_prntype(s);
                break;
            default:
                fprintf(stderr, "Hibás opció: %s!\n", s);
                exit(4);
            }
    }
}

rc = r_init(NULL);
switch (rc)
{
    case 0:
        break;
    case SPOOL_ERR:
        fprintf(stderr, "Spool nyitási hiba!\n");
        exit(4);
}

```



```
case OUTOPEN_ERR:
    fprintf(stderr, "Az output nem nyitható meg: %s!\n",
        r_get_stfname());
    exit(4);
case GETCONV_ERR:
    fprintf(stderr, "A szűrőfile nem nyitható meg: %s!\n",
        r_get_prntype());
    exit(4);
default:
    fprintf(stderr, "Report inicializálási hiba! Kód: %d\n", rc);
    exit(4);
}

if (q_open("TERM_ANY", (struct CFUNC *)NULL))
{
    fprintf(stderr, "A TERM_ANY.QTX query-leíró file nem olvasható be!\n");
    exit(4);
}

if ( (rc = q_init()) != SUCCESS && rc != NO_MATCH)
{
    fprintf(stderr, "Query inicializálási hiba: %s!\n", q_errmsg);
    r_close();
    exit(4);
}

while (rc == SUCCESS || rc == NO_MATCH)
{
    fill_buffer();
    rc = r_exec();
    if (rc != 0)
        /* Hibás végrehajtás? */
        {
            if (r_get_device() == CONSOLE) /* Kezelői beavatkozás? */
            {
                q_close();
                r_close();
                exit(0);
            }
            fprintf(stderr, "Report végrehajtás kódja: %d!\n", rc);
            q_close();
            r_close();
            exit(3);
        }
    rc = q_exec(NEXT);
}

if (rc == Q_EOF || rc == Q_LKEY)
{
    r_total_print(0);
    q_close();
    r_close();
    /* A mindösszesen kiíratása */
    /* File-ok lezárása */
    /* Lista lezárása */
}
```



```

    exit(0);
}

/* Hibaág: nem szabályos QUERY lefutás */

fprintf(stderr, "Query hiba: %s!\n", q_ermmsg);
q_close();
r_close();
exit(3);
}

static void fill_buffer()
/* Az elemi adatbuffer feltöltése */
{
    char    buffer[80];          /* buffer a szöveges mezők számára */
    double  tmenny;             /* file-ből */
    double  mennyiseg;          /* file-ből */
    double  egysegar;           /* file-ből */
    double  ertek;              /* számított érték */
    double  tertek;             /* számított érték */

    /* szöveges mezők */

    q_field_get (QF_tkod,buffer);
    r_d_set_value(R_tkod,buffer);

    q_field_get (QF_tnev,buffer);
    r_d_set_value(R_tnev,buffer);

    q_field_get (QF_anyagkod,buffer);
    r_d_set_value(R_anyagkod,buffer);

    q_field_get (QF_anyagnev,buffer);
    r_d_set_value(R_anyagnev,buffer);

    /* numerikus, a számításhoz szükséges mezők */

    q_field_get (QF_tmenny,&tmenny);
    r_d_set_value(R_tmenny,&tmenny);

    q_field_get (QF_mennyiseg,&mennyiseg);
    r_d_set_value(R_mennyiseg,&mennyiseg);

    q_field_get (QF_egysegar,&egysegar);
    r_d_set_value(R_egysegar,&egysegar);

    /* A számított mezők */

    ertek = mennyiseg * egysegar;
    r_d_set_value(R_ertek,&ertek);

```



```

tertek = ertek * tmenny;
r_d_set_value(R_tertek,&tertek);
}

```

F.G.3. LIST.C

```

/* LIST.C
**
** A MIREP, MIQUEL és MISAM környezetre épülő általános listagenerátor
*/

#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include <misam.h>
#include <miquel.h>
#include <mirep.h>

#define MAXFN 81
#define YES 1
#define NO 0

int MI_language = 2; /* Magyar nyelv */

static char inpname[MAXFN]; /* MISAM/MIQUEL leíró */
static char rtxname[MAXFN]; /* MIREP leíró */
static char ptcname[MAXFN]; /* szűrőfile */
static char outname[MAXFN]; /* output eszköz/file */
static int is_fdf; /* MISAM leíró? */

static void options(char **argv);
static void usage(char *msg);
static void fill_buffer(void );

void main(int argc, char **argv)
{
    int rrc; /* MIREP visszatérési érték */
    int qrc; /* MIQUEL visszatérési érték */
    int exitcode; /* programkiszállási kód */

    options(argv);

    if (r_read(rtxname))
        exit(4);
    if (is_fdf)
    {
        if (q_one_file(inpname, NULL))

```



```
        exit(4);
    }
else
    {
        if (q_open(inpname, NULL))
            exit(4);
    }
if (ptcname[0])
    r_set_prntype(ptcname);
if (outname[0])
    r_redirect(outname);

rrc = r_init(NULL);

switch (rrc)
{
    case 0:
        break;
    case SPOOL_ERR:
        fprintf(stderr, "Spool megnyitási hiba!\n");
        exit(4);
    case COUTOPEN_ERR:
        fprintf(stderr, "Az output nem nyitható meg: %s\n",
            r_get_1stfname());
        exit(4);
    case GETCONV_ERR:
        fprintf(stderr, "A szűrőfile nem nyitható meg:",
            r_get_prntype());
        exit(4);
    default:
        fprintf(stderr, "MIREP inicializálási hiba %d!\n:",
            rrc);
        exit(4);
}

isnetwork();

qrc = q_init();

switch (qrc)
{
    case SUCCESS:
    case NO_MATCH:
        break;
    case Q_LKEY:
    case Q_FKEY:
    case Q_EOF:
        fprintf(stderr, "Nincs listázandó rekord!\n");
        r_close();
        q_close();
        exit(1);
}
```



```

    default:
        fprintf(stderr, "MIQUEL init hiba: %s\n", q_errmsg);
        r_close();
        q_close();
        exit(3);
    }

while (qrc == SUCCESS || qrc == NO_MATCH)
{
    fill_buffer();
    if ((rrc = r_exec()) != 0)
    {
        if (r_get_device() != CONSOLE)
            fprintf(stderr, "MIREP Exec hiba: %d\n", rrc);
        break;
    }
    qrc = q_exec(NEXT);
}

switch (qrc)
{
    case Q_EOF:
    case Q_LKEY:
        r_total_print(0);
        exitcode = 0;
        break;
    case Q_LERR:
        fprintf(stderr, "Foglalt file: %s\n", q_errmsg);
        exitcode = 3;
        break;
    default:
        fprintf(stderr, "MIQUEL végrehajtási hiba: %s\n", q_errmsg);
        exitcode = 3;
        break;
}

q_close();
r_close();
exit(exitcode);
}

static void fill_buffer()
/* A MIQUEL bufferből feltölti az elemi adatbuffert */
{
    int    n;                /* A MIREP változók száma */
    int    r;                /* az aktuális MIREP változó */
    char   *rn;              /* a MIREP változó neve */
    int    q;                /* a MIQUEL változó sorszáma */
    char   buffer[256];      /* buffer az áttöltéshez */

    r_d_all_valued(0);      /* a MIREP változók-nak nincs értékük */

```



```

n = r_d_number();

for (r = 0; r < n; ++r)
{
    rn = r_d_name(r);
    q = q_field_sernum(rn);
    if (q < 0)
        continue;          /* nincs megfelelő MIQUEL változó */

    if (q_field_is_valued(q) == NO)
        continue;          /* a MIQUEL változónak nincs értéke */

    q_field_get(q,buffer);
    r_d_set_value(r,buffer);
}
}

```

```
static void options(argv)
```

```
/* Elemzi a program parancssorát */
```

```
char **argv;
```

```
{
```

```
register char *s;
```

```
inpname[0] = '\0';
```

```
rtxname[0] = '\0';
```

```
ptcname[0] = '\0';
```

```
outname[0] = '\0';
```

```
while ((s = **++argv) != NULL)
```

```
{
```

```
if (*s != '-')
```

```
usage("Hibás használat");
```

```
++s;
```

```
switch (toupper(*s++)) {
```

```
case 'C':          /* -c opció */
```

```
if (ptcname[0])
```

```
usage("Csak egy szűrőfile adható meg");
```

```
if (*s == '\0')
```

```
{
```

```
if ((s = **++argv) == NULL)
```

```
usage("Hiányzó szűrőfile");
```

```
}
```

```
strcpy(ptcname,s);
```

```
strupr(ptcname);
```

```
break;
```

```
case 'F':          /* -f opció */
```

```
if (inpname[0])
```

```
usage("Csak egy MISAM/MIQUEL leíró adható meg");
```

```
if (*s == '\0')
```

```
{
```



```

        if ( (s = *++argv) == NULL)
            usage("Hiányzó MISAM leíró");
    }
    strcpy(inpname,s);
   strupr(inpname);
    is_fdf = YES;
    break;
case 'H':
    /* -h: HELP kérése */
    usage(NULL);
case 'O':
    /* -o opció */
    if (outname[0])
        usage("Csak egy output adható meg");
    if (*s == '\0')
    {
        if ( (s = *++argv) == NULL)
            usage("Hiányzó output");
    }
    strcpy(outname,s);
   strupr(outname);
    break;
case 'Q':
    /* -q opció */
    if (inpname[0])
        usage("Csak egy MISAM/MIQUEL leíró adható meg");
    if (*s == '\0')
    {
        if ( (s = *++argv) == NULL)
            usage("Hiányzó MIQUEL leíró");
    }
    strcpy(inpname,s);
   strupr(inpname);
    is_fdf = NO;
    break;
case 'R':
    /* -r opció */
    if (rtxname[0])
        usage("Csak egy MIREP leíró adható meg");
    if (*s == '\0')
    {
        if ( (s = *++argv) == NULL)
            usage("Hiányzó MIREP leíró");
    }
    strcpy(rtxname,s);
   strupr(rtxname);
    break;
default:
    usage("Hibás használat");
}
}

if (inpname[0] == '\0')
    usage("Hiányzó MISAM/MIQUEL leíró");
if (rtxname[0] == '\0')
    usage("Hiányzó MIREP leíró");

```



```
}

static void usage(char *msg)
/* Kíírja az opcionális hibaüzenet, a használat módját és kiszáll */
{
    if (msg && *msg)
        fprintf(stderr, "\nHiba: %s!\n", msg);

    fprintf(stderr, "\n\
Használat: >LIST -f fdf -q qtx -r rtx [-c ptc] [-o output]\n\
\n\
ahol   fdf      a MISAM állomány-leíró file neve\n\
       qtx      a MIQUEL lekérdezés-leíró file neve\n\
       rtx      a MIREP lista-leíró file neve\n\
       ptc      a szűrő-file neve\n\
       output   az output eszköz vagy file neve");
    exit(4);
}
```


I n d e x

- Adathivatkozás 12
- Adatlekérdező és módosító rutinok 103
- Aláhúzás 33, 54, 131
- Alapfogalmak és definíciók 7
- Allapototkezelő rutinok 99
- Általános jellemzők 147, 148, 149, 151
- ANYAG 144, 147
- Átlag 26, 48
- Áttekintés 3
- Bevezetés 1
- C függvénytábla generálása 64
- CHARSIZE= 18, 60, 132
- Char_Size 30, 52, 132
- CLASS= 17, 60
- CONTROL_ON= 36
- COPYNUM= 17, 60
- Cr_Lf 30, 52
- Csátlakozási pontok rutinjai 124
- DATEMODE= 20, 62
- A dátum kiírási formátuma 62
- DETAIL= 33
- DETAILFIELDS= 22
- Detail_Header 29, 51
- Detail_Print 29, 51
- Detail_Select 29, 51
- DETPRINT= 20, 62
- DEVICE= 16, 59
- DFORMAT= 33
- A disztributív anyag 141
- a DOG szövegformázó környezet 129
- Dőlt betűs írás 33, 54, 132
- Dupla írás 33, 54, 132
- Az editált lista lemezre írása 63
- Egy általános listázóprogram 75
- Egyéb parancsok 64
- Egyéb rutinok 121
- Ékezetes betűk 12, 14, 27, 49, 57, 127, 128, 133
- Elemi adatterület 8
- Az elemi adatterület leírása 22, 41
- Elemi változó 10, 24, 48
- Elemi változó előző értéke 25, 48
- Elemi változó létrehozása 42
- Elemi változó módosítása 43
- Elemi változó törlése 43
- Az elemi változók kezelőrutinjai 110
- Elemisor 10
- Az elemisor formátuma 10, 33
- Az elemisor kiírásának letiltása 20, 62, 93, 116, 118, 121
- Előkészítő rutinok 77
- Az első lapemelés kérése 21, 63, 81, 88

- Fejléc, elemisor ésösszegsor formátumok 148, 149, 150, 152
Fejlécsor 11
A fejlécsor formátuma 11, 34
Felhasználói C függvény 93, 94, 97, 99, 102
Felhasználói C függvények 14, 57, 126
FIELD= 22
File-leírások 144
FORMAT= 37
Formátum 10
Formátum kiválasztása 45
Formátum másolása 56
A formátum neve és leírása 56
Formátum törlése 56
Formátumelem 10
Formátumelem létrehozása 46
Formátumelem másolása 56
Formátumelem módosítása 54
Formátumelem mozgatása 55
Formátumelem törlése 55
Formátumelemek 23
Formátumkezelő rutinok 114
Formátumok megadása 44
FORMFEED= 21, 63
Forrásprogramok 161
FRSTFF= 21, 63
Az FTXTORTX, MIFORM konvertáló 71
Függelékek 143
A hálózati nyomtatás osztálya 60
Hálózati nyomtató 13
Hálózati nyomtató megadása 137
A hálózati server neve 59
Hashmark parancs 13, 27, 49
HEADER= 34
Headerfile generálása 64
Header Print 30, 51
Header Select 29, 51
HFORMAT= 35
Illeszkedési pont 14
Karakterkonverzió 135
A karakterméret 60
Képernyőre küldött listák 138
Kiírási szélességek ellenőrzése 65
Kiszállítás a rendszerből 67
Kiszállítás az operációs rendszerbe 66
Kvázigrafikus karakterek 49, 134
Lapszám 12
LASTFF= 21, 63
Leírások ellenőrzése 65
Lekérdezésen alapuló listázás 75
Lekérdezési file-kapcsolatok 154
Lemezre küldött listák 138
LINESPACING= 19, 61, 132

- Line_Spacing 31, 52, 132
- Link struktúra 154
- LIST.C 172
- Lista 7
- Listadefiníció 7
- A listadefiníció leírása 58
- Listafarmátumok 147
- Listagenerátor 8
- A listagenerátor alapelvei 4
- Listajellemzők beállítása 85
- Listajellemzők lekérdezése 79
- Listák készítése 73
- Listaleíró file 7
- A listaleíró nyelv 15
- A listázás környezete 127
- Listázó keretprogram 75
- Lokális nyomtató 13
- Lokális nyomtató megadása 137
- LSTFDIR= 16, 59
- LSTFNAME= 16, 59
- Makrózás 66
- MFORM 3
- A MIREP futtató rendszere 77
- MISAM leírók 154
- A Mxxxx adatfeldolgozási eszköztár 3
- Nem használt elemi változók 65
- New Page 28, 50
- A nyomtatási lap hossza 61
- Nyomtatási példányszám 60
- A nyomtatási sortávolság 61
- Nyomtató definíció 14
- A nyomtató típusa 60
- Nyomtatók illesztése 127
- Opciók állítása 15, 57
- OPENMODE= 20, 62
- Összegsor 11
- Az összegsor formátuma 11, 36
- Az összegzési szintek beállítása 65
- Összegző 25, 48
- Az output eszköz 59
- Az output lista megnyitási módja 62
- Az output listafile könyvtára 59
- Az output listafile neve 59
- PAGELength= 19, 61
- Page_Length 32, 53
- Page_No 32, 53
- Pozícionálás a formátumon belül 46
- Printer Control 32, 53
- PRNTYPE= 17, 60
- A PTCEd indítása 128
- A PTCEd szűrőfile editor 14, 128
- A QTXORTX, mint MIQUEL konvertáló 71

A QTXTORTX, mint MISAM konvertáló 70
A rendezettség leírása 59
Rendszer dátum 12
Rendszerváltozó 12, 24, 47
A REPDOC listadokumenter 69
A REPEDIT által generált TERM ANY.H 158
A REPEDIT hívása és opciói 39
A REPEDIT report editor 39
REPORT= 15, 58
A REPTTEST által generált listakép 159
A REPTTEST listatesztel 70
r_act_detail() 99
r_act_header() 99
r_act_total() 100
r_atodat() 103
r_buflen() 105
r_charsize() 92
r_check() 121
r_close() 92
r_cmd_need_arg() 121
r_control_check() 122
r_convdat() 104
r_create_report() 122
r_cumulate() 122
r_detail_header() 93
r_detail_name() 114
r_detail_number() 115
r_detail_onoff() 115
r_detail_print() 93
r_detail_select() 115
r_detail_sernum() 116
r_d_all_valued() 104
r_d_buffer() 104
r_d_dec() 110
r_d_get_value() 105
r_d_is_total() 110
r_d_is_valued() 105
r_d_length() 111
r_d_name() 111
r_d_number() 111
r_d_offset() 112
r_d_sernum() 112
r_d_set_value() 106
r_d_size() 112
r_d_total_onoff() 113
r_d_type() 113
r_d_valued() 106
r_endspool() 123
r_exec() 94
r_exec_func() 123
r_fill_page() 94
r_get_charsize() 79

r_get_class() 79
r_get_copynum() 79
r_get_count() 107
r_get_datemode() 80
r_get_detprint() 116
r_get_device() 80
r_get_dscr() 80
r_get_first() 100
r_get_formf() 81
r_get_frstff() 81
r_get_jump() 101
r_get_lastff() 81
r_get_linespacing() 82
r_get_lstfdir() 82
r_get_lstfname() 82
r_get_name() 83
r_get_openmode() 83
r_get_pagelength() 83
r_get_printf() 101
r_get_prntype() 84
r_get_server() 84
r_get_sorted() 84
r_get_total() 107
r_globprn_status() 101
r_header_name() 116
r_header_number() 117
r_header_onoff() 117
r_header_print() 95
r_header_select() 117
r_header_sernum() 118
r_init() 95
r_linespacing() 96
r_new_page() 96
r_o_get_value() 107
r_printer_ctr() 96
r_read() 78
r_redirect() 85
r_searchcontrol() 118
r_select() 78
r_set_after() 125
r_set_before() 125
r_set_charsize() 85
r_set_class() 86
r_set_copynum() 86
r_set_count() 108
r_set_datemode() 86
r_set_detprint() 118
r_set_device() 87
r_set_dscr() 87
r_set_first() 102
r_set_formf() 88
r_set_frstff() 88

r_set_funcs() 124
r_set_jump() 102
r_set_lastff() 88
r_set_linespacing() 89
r_set_lstfdir() 89
r_set_lstfname() 89
r_set_name() 90
r_set_openmode() 90
r_set_pagelength() 90
r_set_printf() 102
r_set_prntype() 91
r_set_server() 91
r_set_sorted() 91
r_set_total() 108
r_spool() 123
r_status() 103
r_sysdate() 109
r_s_get_value() 109
r_s_set_value() 109
r_total_header() 97
r_total_init() 97
r_total_name() 119
r_total_number() 119
r_total_only_more() 119
r_total_onoff() 120
r_total_page() 98
r_total_print() 98
r_total_sernum() 120
r_total_to_detail() 121
r_uniq_total() 113
r_write() 124
Ségédprogramok 69
SERVER= 17, 59
SORTED= 15, 59
Standard listakezelési funkciók 138
A standard nyomtatóvezérlések 18, 19, 31, 33, 52, 53, 54, 61,
131
Számológép 26, 48
Szövegkonstans 12, 27, 49
Szűrőfile 14, 18, 19, 31, 33, 52, 53, 54, 61
A szűrőfile tesztelése 136
Szűrőfile-ok 127
Teljes lapkitöltés kérése 63
TERMEK 145, 148
TERM ANY 145, 149, 154
TERM ANY.C 161
A TERM ANY.RTX listaleíró file 156
TERM QRY.C 168
TESTTECH 151
TOTAL= 36
Total Header 28, 50
TOTAL_ON= 36

Total Page 28, 50

USER vezérlő szekvenciák 33, 54, 97, 133

Utolsó lapemelés letiltása 63

Végrehajtó rutinok 92



MIREP

C nyelvű listagenerálási eszköztár

A hálózati adatfeldolgozó programrendszerek fejlesztésének sok szempontból előnyös módszere a hagyományos programnyelvekre épül. Nagy hátránya a munkaigényesség, ami adatfeldolgozást támogató tárgykönyvtárak használatával csökkenthető. Az adatfeldolgozó rendszerek listázással kapcsolatos részének elkészítését könnyíti a MIREP programcsomag.

A MIREP listagenerátor jellemzői:

- A listákat leírófájl alapján kezeli.
- A futtatórendszernek ciklikusan átadott elemi buffer alapján készíti a kívánt listát.
- Automatikusan kezeli
 - o a lapváltást,
 - o a kontrollváltásokat,
 - o az összegzéseket,
 - o a számlálásokat,
 - o az átlagképzéseket.
- Dinamikusan váltható fejléceket enged meg.
- Tetszőleges számú, dinamikusan váltható részletező sor, ill. sorok kezelését teszi lehetővé.
- A kontroll-fokozat nélküli végösszegzésen kívül tetszőleges számú kontrollváltás, illetve részösszegzés automatikus végrehajtását támogatja.
- Lehetőség van a rugalmas nyomtatóillesztésekre, munkaállomáshoz tartozó vagy hálózati nyomtatókon való listázásokra.
- Segítséget nyújt a listák tervezéséhez és dokumentálásához.

A lekérdező és a file-kezelő rendszerre kiválóan alkalmasak a MIQUEL és a MISAM programcsomagok, amelyek által előállított „elemi adatbuffer” közvetlenül megfeleltethető a MIREP elemi adatbufferének. A MIREP rendszer csatlakozik az ADAPT rendszerszervezői programcsomaghoz.

